PRUEBA DE HABILIDADES PRACTICAS CCNA DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIONCISCO (DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN/WAN)

JOHN FREDY PEREZ JIMENEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO – DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN/WAN BOGOTA 2018 PRUEBA DE HABILIDADES PRACTICAS CCNA DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIONCISCO (DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN/WAN)

JOHN FREDY PEREZ JIMENEZ

### DIPLOMADO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

INGENIERO IVAN GUSTAVO PENA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO – DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INTEGRADAS LAN/WAN BOGOTA 2018 Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Bogotá, 13 de diciembre de 2018

#### DEDICATORIA

Gracias a Dios en primera instancia, ya que el todo lo puede, sin su ayuda, presencia y amor que siempre recibimos a diario nada de esto se hubiera podido cumplir.

Dedico este trabajo con mucho amor y cariño a mi esposa Carolina Galeano, a mis padres Querubín Pérez y Luz Dary Jiménez, y mis hermanos Carlos y Jair Antonio Pérez Jiménez, quienes con su apoyo y guía me han apoyado para llegar a cumplir mis metas.

#### AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer al director del diplomado de profundización de CISCO, al Ingeniero Juan Carlos Vesga y a mi tutor el Ingeniero Iván Gustavo Pena, por su acompañamiento y asesoría constante en el transcurso de este diplomado.

#### CONTENIDO

Introducción	13
Objetivos	14
Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades	15
Escenario 1	16
Descripción de las actividades	18
SW1 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la Tabla 1	19
SW3 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la Tabla 1	20
Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar	21
La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla 1	22
Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben obtener información IPv4 del servidor DHCP	25
R1 debe realizar una sobrecarga sobre una dirección IPv4 publica. (haga ping a la dirección ISP) y la lista de acceso estándar se llama INSIDE-DEVS	25
R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuro y que incluye es ruta en el dominio RIPv2	sa 26
R2 es un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet 0/02	27
R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 100 y 20	)0 27
El servidor0 es solo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los dispositivos en R3 (ping)	28
La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 tambien debe tener direcciones IPv4 e IPv6 configuradas (Dual-Stack)	28
R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2	29
Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre sí y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer IPv6-ping entre ello y el servidor.	os 30
Escenario 2	32
Descripción de las actividades	33
Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario.	34
Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios, definidos e la tabla 4	en 42
Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2	45

Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface	5
Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router	8
Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida4	9
En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup 5	52
Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos	52
Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red5	52
Implement DHCP and NAT for IPv4 & Configurar R1 como servidor DHCP para las VLAN 30 y 40	ls i3
Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas	53
Configurar NAT en R2 para permitir que los hosts puedan salir a internet	54
Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2	о 54
Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2	55
Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute	55
Conclusiones	8
BIBLIOGRAFÍA	;9

# LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1	. 14
Tabla 2	. 15
Tabla 3	. 15
Tabla 4	. 31
Tabla 5	. 32

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Topología de Red Escenario 1	. 14
Figura 2. Vlan's configuradas en S2	17
Figura 3. Asignación puertos de S2a las vlans	18
Figura 4. Puertos asignados Vlan1 en S3	19
Figura 5. Toma de IP de los equipos por DHCP	23
Figura 6. Comando show ip nat translation	24
Figura 7. Comando show ip nat statistics	24
Figura 8. Ping desde Dispositivos R3	26
Figura 9. Ping Servidor a Laptop31	28
Figura 10. Ping R3 a ISP	. 28
Figura 11. Ping Laptop1 Ubicado en R2 a ISP	. 28
Figura 12. Pingv6 desde PC31 a servidor y de Servidor a Laptop30	. 29
Figura 13. Pingv6 desde PC31 a Laptop30	29
Figura 14. Pingv6 desde R3 a Server	. 29
Figura 15. Topología de Red, Escenario 2	. 30
Figura 16. Configuración de red Internet	. 32
Figura 17. Configuración de red Web Server	. 33
Figura 18. Configuración de red Router 1, Serial 0/0/0	. 33
Figura 19. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.30	34
Figura 20. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.40	35
Figura 21. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.200	36
Figura 22. Configuración de red Router 2, Serial 0/0/0	. 37
Figura 23. Configuración de red Router 2, Serial 0/0/1	. 37
Figura 24. Configuración de red R2, Fastethernet 0/0	. 38
Figura 25. Configuración de red R3, Serial 0/0/1	. 38
Figura 26. Configuración de red R3, Loopback 4	39
Figura 27. Configuración de red R3, Loopback 5 y 6	39
Figura 28. Configuración OSPFv2 en R1	40
Figura 29. Configuración OSPFv2 en R2	41
Figura 30. Configuración OSPFv2 en R3	42
Figura 31. Visualización en R1	43
Figura 32. Visualización en R2	43
Figura 33, Visualización en R3	43
Figura 34. Costo para R1	44

Figura 35. Costo para R2	45
Figura 36. Costo para R3	46
Figura 37. Router OSPF en R1	47
Figura 38. Router OSPF en R2	47
Figura 39. Router OSPF en R3	47
Figura 40. Ping desde Equipo PCB	54
Figura 41. Ping desde equipo PCA	55
Figura 42. Ping desde R1 a Internet	. 55
Figura 43. Ping desde R3 a Internet	. 55

### Introducción

El diplomado de profundización CCNA, el cual además de tener las herramientas por medio del aula virtual, nos dieron la posibilidad de conocer y adentrarnos en la plataforma estudiantil de CISCO, en la cual logramos y adquirimos conocimientos en los dos módulos vistos durante el semestre lectivo.

Dichos conocimientos nos permitieron afrontar los retos y evaluaciones que realizamos hasta el día de hoy, en donde la realización de las pruebas de habilidades dio un valor agregado a nuestros conocimientos y adquirimos destrezas las cuales nos sirven en el mundo exterior.

El presente taller propuesto se realizó bajo el software de emulación Packet Tracert, en el cual nos permite simular una red real dentro de un ambiente controlado y poder configurar los dispositivos que nos solicita en el desarrollo de la guía.

### Objetivos

#### **OBJETIVO GENERAL**

 Desarrollar la prueba de habilidades del CCNA por medio de los lineamientos y enseñanzas aplicadas en el transcurso del diplomado de profundización.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Aplicar los conceptos de interconexión dentro de un ambiente controlado.
- Realizar el aseguramiento de los dispositivos mediante contraseñas, accesos y banners de advertencia.
- Aplicar los protocolos de enrutamientos aprendidos durante el desarrollo del diplomado.
- Aplicar, crear y excluir dentro de un pool de DHCP creado, mediante diferentes segmentos de red.
- Realizar el control de acceso aplicaciones mediante las listas de acceso de control estándar y extendidas.

# Descripción de escenarios propuestos para la prueba de habilidades.

La evaluación denominada "Prueba de habilidades prácticas", forma parte de las actividades evaluativas del Diplomado de Profundización CCNA, y busca identificar el grado de desarrollo de competencias y habilidades que fueron adquiridas a lo largo del diplomado. Lo esencial es poner a prueba los niveles de comprensión y solución de problemas relacionados con diversos aspectos de Networking.

Para esta actividad, el estudiante dispone de cerca de dos semanas para realizar las tareas asignadas en cada uno de los dos (2) escenarios propuestos, acompañado de los respectivos procesos de documentación de la solución, correspondientes al registro de la configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción detallada del paso a paso de cada una de las etapas realizadas durante su desarrollo, el registro de los procesos de verificación de conectividad mediante el uso de comandos ping, traceroute, show ip route, entre otros.

Teniendo en cuenta que la Prueba de habilidades está conformada por dos (2) escenarios, el estudiante deberá realizar el proceso de configuración de usando cualquiera de las siguientes herramientas: Packet Tracer o GNS3

### Escenario 1



Imagen 1. Topología de Red Escenario 1.

El administrador	Interfaces	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
ISP	S0/0/0	200.123.211.1	255.255.255.0	N/D
	Se0/0/0	200.123.211.2	255.255.255.0	N/D
R1	Se0/1/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/D
	Se0/1/1	10.0.0.5	255.255.255.252	N/D
	Fa0/0,100	192.168.20.1	255.255.255.0	N/D
R2	Fa0/0,200	192.168.21.1	255.255.255.0	N/D
	Se0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/D
	Se0/0/1	10.0.0.9	255.255.255.252	N/D
	E-0 /0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/D
R3	Fa0/0	2001:db8:130::9C0:80F:301	/64	N/D
	Se0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	N/D
	Se0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	N/D
SW2	VLAN 100	N/D	N/D	N/D
	VLAN 200	N/D	N/D	N/D
SW3	VLAN1	N/D	N/D	N/D

PC20	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC21	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC30	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC31	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop20	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop21	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop30	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
Laptop31	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

Tabla 1. Direccionamiento Escenario 1

Dispositivo	VLAN	Nombre	Interfaz
SW2	100	LAPTOPS	Fa0/2-3
SW2	200	DESTOPS	Fa0/4-5
SW3	1	-	Todas las interfaces

Tabla 2. Asignación de Vlans y Puertos

Dispositivo	Interfaz	Dispositivo
local	local	remoto
SW2	Fa0/2-3	100

Tabla 3. Enlaces Troncales

#### Situación.

En esta actividad, demostrara y Reforzara su capacidad para implementar NAT, servidor de DHCP, RIPv2 y el routing entre VLANS, incluida la configuración de direcciones IP, las Vlan, los enlaces troncales y las subinterfaces. Todas las pruebas de alcance deben realizarse a través de ping únicamente.

# Descripción de las actividades.

- SW1 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la Tabla 1.
- Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar.
- La información de dirección IP R1, R2 y R3 deben cumplir con la tabla 1.
- Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben obtener información IPv4 del servidor DHCP
- R1 debe realizar una NAT con sobrecarga sobre una dirección IPv4 Publica. Asegúrese de que todos los terminales pueden comunicarse con Internet publica (Haga ping a la dirección ISP) y la lista de acceso estándar se llama INSIDE-DEVS
- R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuro y que incluye esa ruta en el dominio RIPv2.
- R2 es un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0.
- R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 100 y 200.
- El servidor0 es solo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los dispositivos en R3 (ping)
- La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 la Lpatop30, de Laptop31, de PC30 y obligación de configurados PC31 simultaneas (dual.stack). Las direcciones se deben configurar mediante DHCP y DHCPv6.
- La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv4 e IPv6 configuradas (dual-stack).
- R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2.
- R1, R2 y R3 deben saber sobre las rutas de cada uno y la ruta predeterminada desde R1.
- Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre si y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer IPv6-ping entre ellos y el servidor.

# SW1 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la Tabla 1

Switch>enable Switch>config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch>hostname S2 S2(config)#vlan 100 S2(config-vlan)#name LAPTOPS S2(config-vlan)#exit S2(config)#vlan 200 S2(config-vlan)#name DESTOPS S2(config-vlan)#exit S2(config-vlan)#exit S2(config)#end

S2#sh vlan

VLAN	Name				Stat	tus Po	orts			
1	defaul	Lt			act:	ive Fa Fa Fa Fa Fa Fa	a0/1, H a0/5, H a0/9, H a0/13, a0/13, a0/17, a0/21,	Fa0/2, Fa0 Fa0/6, Fa0 Fa0/10, Fa Fa0/14, F Fa0/18, F Fa0/22, F	0/3, Fa( 0/7, Fa( a0/11, F Fa0/15, Fa0/19, Fa0/23,	)/4 )/8 Fa0/12 Fa0/16 Fa0/20 Fa0/24
100 200 1002 1003 1004 1005	LAPTON DESTON fddi-o token- fddine trnet-	25 • 25 • default -ring-defau et-default -default	lt		act: act; act, act, act, act,	ive ive /unsup /unsup /unsup /unsup				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	5 Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1 100 200 1002	enet enet enet fddi	100001 100100 100200 101002	1500 1500 1500 1500	- - -	- - -	- - -	- - -		0 0 0 0	0 0 0 0

Imagen 2. Vlan's configuradas en S2

S2#config t

S2(config)#interface range f0/2-3

S2(config-if-range)#switchport mode access

S2(config-if-range)#switchport access vlan 100

S2(config-if-range)#interface range f0/4-5

S2(config-if-range)#switchport mode access

S2(config-if-range)#switchport access vlan 200

#### S2(config-if-range)#end

S2#sh vlan

VLAN NameStatusPorts1defaultactiveFa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br/>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br/>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br/>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br/>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24100LAPTOPSactiveFa0/2, Fa0/3 •<br/>Fa0/2, Fa0/3 •<br/>Fa0/4, Fa0/5 •1002fddi-defaultact/unsup1003token-ring-defaultact/unsup1004fddinet-defaultact/unsup

Imagen 3. Asignación puertos de S2a las vlans

# SW3 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la Tabla 1.

Switch> Switch>ena Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname S3 S3(config)#interface range f0/1-24 S3(config-if-range)#swi S3(config-if-range)#switchport mode access S3(config-if-range)#switchport access vlan 1 S3(config-if-range)#end S3# S3#sh vlan

VLAN Name	Status	Ports
l default	active	Fa0/1, Fa0/2,
Fa0/3, Fa0/4		Fa0/5 Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8		140/0, 140/0,
		Fa0/9, Fa0/10,
Fa0/11, Fa0/12		F=0/13 F=0/14
Fa0/15, Fa0/16		140,10, 140,11,
		Fa0/17, Fa0/18,
Fa0/19, Fa0/20		Fa0/21 Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24		240/21, 240/22,
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Imagen 4. Puertos asignados Vlan1 en S3

#### Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar.

#### Puertos en S2

Seleccionamos los puertos en rango del 6 al 24 ya que los demás puertos están siendo usados para troncal, PC y laptops.

S2#

S2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S2(config)#interface range f0/6-24 S2(config-if-range)#shutdown

#### Puertos en S3

Seleccionamos los puertos en rango del 7 al 23 ya que los demás puertos están siendo usados para Troncal, servidor, PC y Laptops.

S3# S3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S3(config)#interface range f0/7-23 S3(config-if-range)#shutdown

Configuramos la interface troncal en cada uno de los Switch.

#### **Trunk para S2**

S2(config)# S2(config)#interface f0/1 S2(config-if)#switchport mode trunk

#### **Trunk Para S3**

S3(config)# S3(config)#inter f0/1 S3(config-if)#switchport mode trunk

# La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla 1.

#### Configuración del Router 1.

Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface serial 0/0/0 Router(config-if)#ip address 200.123.211.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down Router(config-if)#exit Router(config)#interface serial 0/1/0 Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down Router(config-if)#exit Router(config)#interface serial 0/1/1 Router(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down Router(config-if)#exit Router(config)#hostname R1 R1(config)#do wr Building configuration... [OK] R1(config)#

#### Configuración del Router 2

Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface fastEthernet 0/0 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit Router(config)#interface fastEthernet 0/0.100 %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.100, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.100, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 100 Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exit Router(config)# Router(config)#interface fastEthernet 0/0.200 %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.200, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.200, changed state to up Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 200 Router(config-subif)#ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 Router(config-subif)#exit Router(config)# Router(config)#interface serial 0/0/0 Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#interface serial 0/0/1 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up add Router(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down Router(config-if)# Router(config)#hostname R2 R2(config)#do wr Building configuration... [OK] R2(config)#

#### **Configuración del Router 3**

Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface fastEthernet 0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit Router(config)#ipv6 unicast-routing Router(config)#interface serial 0/0/0 Router(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit Router(config)#interface serial 0/0/1 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up ip add Router(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252 Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#do wr Building configuration... [OK] %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

Router(config)#hostname R3 R3(config)#do wr Building configuration... [OK] R3(config)#

# Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben obtener información IPv4 del servidor DHCP

Laptopol		PC30	
hysical Config Desktop Pr	ogramming Attributes	Physical Config Desktop F	Programming Attributes
P Configuration		IP Configuration	
IP Configuration		IP Configuration	
DHCP	⊖ Static	DHCP	⊖ Static
IP Address	192.168.30.2	IP Address	192,168,30,5
Subnet Mask	255.255.255.0	Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1	Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	0.0.0.0	DNS Server	0.0.0.0

Imagen 5. Toma de IP de los equipos por DHCP.

# R1 debe realizar una sobrecarga sobre una dirección IPv4 publica. (haga ping a la dirección ISP) y la lista de acceso estándar se llama INSIDE-DEVS.

R1>ena R1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#interface serial 0/1/1 R1(config-if)#ip nat inside R1(config)#interface serial 0/1/0 R1(config-if)#ip nat inside R1(config-if)#ip nat inside R1(config)#interface serial 0/0/0 R1(config-if)#ip nat outside R1(config-if)#exit R1(config)#ip nat pool INSIDE-DEVS 200.123.211.2 200.123.211.128 netmask 255.255.255.0 R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 R1(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255 R1(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0 R1(config)#exit R1#

# R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuro y que incluye esa ruta en el dominio RIPv2

R1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#router rip R1(config-router)#version 2 R1(config-router)#network 10.0.0.0 R1(config-router)#exit R1(config)# R1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.30.6 80 200.123.211.1 80 R1(config)#do wr

```
Rl#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local

Outside global

tcp 200.123.211.1:80 192.168.30.6:80 ---
```

#### R1#

Imagen 6. Comando show ip nat translation

```
Rl#show ip nat statistics
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 1 extended)
Outside Interfaces: Serial0/0/0
Inside Interfaces: Serial0/1/0 , Serial0/1/1
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
Rl#
```

Imagen 7. Comando show ip nat statistics

# R2 es un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet 0/0

R2>ena R2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.2 10.0.0.9 R2(config)#ip dhcp pool INSIDE-DEVS R2(dhcp-config)#network 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#network 192.168.21.1 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 R2(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0 R2(dhcp-config)#dns-server 0.0.0.0 R2(config)#do wr Building configuration... [OK] R2(config)#

### R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 100 y 200

R2>ena R2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#interface vlan 100 R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 % 192.168.20.0 overlaps with FastEthernet0/0.100 R2(config-if)#exit R2(config)#interface vlan 200 R2(config-if)#ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 % 192.168.21.0 overlaps with FastEthernet0/0.200 R2(config-if)#exit R2(config)#ip dhcp pool Vlan100 R2(dhcp-config)#network 192.168.20.1 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1 R2(dhcp-config)#exit R2(config)#ip dhcp pool Vlan200 R2(dhcp-config)#network 192.168.21.1 255.255.255.0 R2(dhcp-config)#default-router 192.168.21.1 R2(dhcp-config)#exit R2(config)#do wr

# El servidor0 es solo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los dispositivos en R3 (ping)

								Т	iemp	o Real	ı
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete	^
•	Exitoso	PC30	Servidor0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)	
•	Exitoso	Laptop31	Servidor0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)	
•	Exitoso	Laptop30	Servidor0	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)	
	Evitoso	PC31	Servidor0	TOMP	-	0.000	N	3	(edit)	(delete)	~
<										>	

Imagen 8. Ping desde Dispositivos R3

# La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 tambien debe tener direcciones IPv4 e IPv6 configuradas (Dual-Stack)

R3#

R3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#interface fastEthernet 0/0 R3(config-if)#ipv6 enable R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:130::9C0:80F:301/64 R3(config-if)#exit R3(config)#ip dhcp pool R3 R3(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0 R3(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1 R3(dhcp-config)#exit R3(config)#ipv6 dhcp pool R3 v6 R3(config-dhcpv6)#dns-server 2001:db8:130::9C0:80F:301 R3(config-dhcpv6)#exit R3# %SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console R3#wr Building configuration... [OK]

# R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2.

#### Configuración R1.

R1>ena R1#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#router rip R1(config-router)#version 2 R1(config-router)#network 10.0.0.0 R1(config-router)#network 10.0.0.4 R1(config-router)#network 200.123.211.0 R1(config-router)#exit R1(config)#do wr Building configuration... [OK]

#### **Configuración R2**

R2>ena R2#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router rip R2(config-router)#version 2 R2(config-router)#network 10.0.0.0 R2(config-router)#network 10.0.0.8 R2(config-router)#network 192.168.20.0 R2(config-router)#network 192.168.21.0 R2(config-router)#network 192.168.30.0 R2(config-router)#network 192.168.30.0 R2(config-router)#network 200.123.211.0 R2(config-router)#exit R2(config)#do wr Building configuration... [OK]

#### **Configuración R3**

R3>ena R3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router rip R3(config-router)#version 2 R3(config-router)#network 10.0.0.4 R3(config-router)#network 10.0.0.8 R3(config-router)#network 192.168.20.0 R3(config-router)#network 192.168.21.0 R3(config-router)#network 192.168.30.0 R3(config-router)#network 200.123.211.0 R3(config-router)#exit R3(config)#do wr Building configuration... [OK]

Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre sí y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer IPv6-ping entre ellos y el servidor.

								Ti	iemp	o Real
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
•	Exitoso	Servidor0	Laptop31	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Imagen 9. Ping Servidor a Laptop31

										Ti	emp	o Real
1	Fire		Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
1		•	Exitoso	R3	ISP	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
- 1												

Imagen 10. Ping R3 a ISP

								>	C	
								т	iemp	o Real
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
•	Exitoso	Laptop1	ISP	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)

Imagen 11. Ping Laptop1 Ubicado en R2 a ISP

			Event List Filters - Visible Events ICMPv6 Editar Filtros			ents	s Show All/None			
		×				1	- de Evente		e	
						LIST	a de Evento	<sup>os</sup> Sir	mulao	ción
Fire	Last Status	Source	Destination	Туре	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Exitoso	PC31	Servidor0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Exitoso	Servidor0	Laptop30	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Imagen 12. Pingv6 desde PC31 a servidor y de Servidor a Laptop30

🥐 Laptop30		₽C31
Physical Config Desktop Programming	Attributes	Physical Config Desktop Programming Attributes
IP Configuration		Símbolo del Sistema
IP Configuration		Control-C
DHCP	○ Static	^C C:\>ping FE80::2D0:58FF:FEC4:BAA0
IP Address	192.168.30.3	Pinging FE80::2D0:58FF:FEC4:BAA0 with 32 bytes of data:
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192, 168, 30, 1	<pre>Ping statistics for FE80::2D0:58FF:FEC4:BAA0:</pre>
DNS Server	0.0.0.0	
IPv6 Configuration		Control-C ^C
	onfig O Static	C:\>ping 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0
IBué Address	2001;DB9;120:0;2D0;52EE;EEC4;BAA0	Pinging 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0 with 32 bytes of data:
IF VO Address	2001.006.130.0.200.3011.1 EC4.0AA0	Reply from 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0: bytes=32 time=12ms TTL=128
Link Local Address	FE80::2D0:58FF:FEC4:BAA0	Reply from 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0: bytes=32 time=4ms TTL=128
IPv6 Gateway	FE80::201:C7FF:FEB4:44D7	Reply from 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0: bytes=32 time=4ms TTL=128 Reply from 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0: bytes=32 time=4ms TTL=128
IPv6 DNS Server		Ping statistics for 2001:DB8:130:0:2D0:58FF:FEC4:BAA0:
		Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
		Approximate round trip times in milli-seconds:
		Minimum = 4ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms
		C:\>

Imagen 13. Pingv6 desde PC31 a Laptop30

```
R3#ping 2001:DB8:130:0:201:97FF:FE9D:742
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:130:0:201:97FF:FE9D:
742, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/9
ms
```

Imagen 14. Pingv6 desde R3 a Server

### Escenario 2

Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Miami, Bogotá y Buenos Aires, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



Imagen 15. Topología de Red, Escenario 2.

# Descripción de las actividades

- 1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario.
- 2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios

#### OSPFv2

Configuration Item or Task	Specification				
Router ID R1	1.1.1.1				
Router ID R2	5.5.5.5				
Router ID R3	8.8.8.8				
Configurar todas las interfaces LAN					
como pasivas					
Establecer el ancho de banda para	256Kb/s				
enlaces seriales					
Ajustar el costo en la metrica de S0/0	9500				

Tabla 4. Configuraciones OSPFv2

- Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2
- Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface
- Visualizar el OSPF process ID, Router ID, address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.
- 3. Configurar Vlan's puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN routing y seguridad en los Switches acorde a la topología establecida.
- 4. En el Switch 3 Deshabilitar DNS lookup
- 5. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.
- 6. Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.
- 7. Implement DHCP and NAT for IPv4
- 8. Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.
- 9. Reservar las primeras 30 Direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones.

Configurar DHCP pool para VLAN	Name: ADMINISTRACION DNS-Server: 10.10.10.11			
30	Domain-Name: ccna-unad.com Establecer default Gateway.			

Configurar DHCP pool para VLAN 40	Name: MERCADEO DNS-Server:10.10.10.11 Domain-Name: ccna-unad.com Establecer default gateway

Tabla 5. Configuraciones DHCP para las Vlan.

- 10. Configurar NAT en R2 para permitir que los hosts puedan salir a internet.
- 11. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir trafico desde R1 o R3 hacia R2.
- 12. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir trafico desde R1 o R3 hacia R2.
- 13. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de trafico en los routers mediante el uso de Ping y Tracerouter.

# Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario.

R I	nternet					
Ph	ysical	Config	Desktop	Programming	Attributes	]
IP	Configu	ration				
	(P Config	guration				
		P			Static	
	IP Addre	SS			200.165.	200.230
	Subnet N	1ask			255.255.	255.248
	Default (	Gateway			200.165.	200.225
	DNS Serv	ver			0.0.0.0	
	IPv6 Con	figuration				

Imagen 16. Configuración de red Internet

Q	🖗 Web Server				
	Physical Config	Services	Desktop	Programming	Attributes
	IP Configuration				
	IP Configuration				
				Static	:
	IP Address			10.10.10	0.10
	Subnet Mask			255.255	.255.0
	Default Gateway			10.10.10	0.1
	DNS Server			0.0.0.0	

Imagen 17. Configuración de red Web Server.

🤻 R1	-	
Physical Config CLI Attributes		
IOS Command Line Interface		
<pre>Router(config) #hostname Rl-Bogota Rl-Bogota(config) #enable secret class Rl-Bogota(config) #line console 0 Rl-Bogota(config-line) #password cisco Rl-Bogota(config-line) #exit Rl-Bogota(config-line) #exit Rl-Bogota(config-line) #password cisco Rl-Bogota(config-line) #password cisco Rl-Bogota(config-line) #password cisco Rl-Bogota(config-line) #exit Rl-Bogota(config) #service pass Rl-Bogota(config) #service pass Rl-Bogota(config) #service password-encryption Rl-Bogota(config) #banner motd \$Acceso Restringido, U Personal Autorizado\$ Rl-Bogota(config) # Il-Bogota(config) #interface serial 0/0/0 Rl-Bogota(config-if) #ip address 172.31.21.1 255.255. Rl-Bogota(config-if) #no shutdown</pre>	nicamente 255.252	a a
<pre>%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed stat</pre>	e to up	
Rl-Bogota(config-if)#clock Rl-Bogota(config-if)#clock rate 128 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Seri	.al0/0/0,	

Imagen 18. Configuración de red Router 1, Serial 0/0/0

```
🧶 R1
                                                                  _
                                                                         >
           Config
                   CLI
                         Attributes
  Physical
                           IOS Command Line Interface
  R1-Bogota(config-if)#exit
   R1-Bogota(config)#
   R1-Bogota(config)#
   R1-Bogota(config)#interface fas0/0.30
   R1-Bogota(config-subif) #
   %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to
   up
   %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
   FastEthernet0/0.30, changed state to up
   R1-Bogota(config-subif) #ip add
   R1-Bogota(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
   % Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if
   that
   subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10,
   IEEE 802.1Q,
   or ISL vLAN.
   R1-Bogota(config-subif)#encap
   Rl-Bogota(config-subif)#encapsulation dotql 30
   % Invalid input detected at '^' marker.
```

Imagen 19. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.30



Imagen 20. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.40

```
🧶 R1
                                                                  CLI
  Physical
           Config
                         Attributes
                           IOS Command Line Interface
  R1-Bogota(config-subif)#exit
   R1-Bogota(config)#interface fas0/0.200
   R1-Bogota(config-subif)#
   %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.200, changed state to
   up
   %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
   FastEthernet0/0.200, changed state to up
   R1-Bogota(config-subif) #ip add
   R1-Bogota(config-subif) #ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
   % Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if
   that
   subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10,
   IEEE 802.1Q,
   or ISL vLAN.
   R1-Bogota(config-subif)#encap
   R1-Bogota(config-subif)#encapsulation do
   R1-Bogota(config-subif)#encapsulation dot1Q 200
   R1-Bogota(config-subif)#descr
   R1-Bogota(config-subif)#description Mantenimiento
  R1-Bogota(config-subif) #exit
```

Imagen 21. Configuración de red Router 1, Fastethernet 0/0.200



Imagen 22. Configuración de red Router 2, Serial 0/0/0

```
R2-Miami(config)#
R2-Miami(config)#inte
R2-Miami(config)#interface ser
R2-Miami(config)#interface serial 0/0/1
R2-Miami(config-if)#ip add
R2-Miami(config-if)#ip address 172.31.21.2 255.255.255.252
R2-Miami(config-if)#no shutdown
ALINK_5_CUNNCED: Interface Serial0/0/1 charged state to down
```

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down Imagen 23. Configuración de red Router 2, Serial 0/0/1

```
R2-Miami(config)#
R2-Miami(config)#inte
R2-Miami(config)#interface fas
R2-Miami(config)#interface fastEthernet 0/0
R2-Miami(config-if)#ip add
R2-Miami(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.248
R2-Miami(config-if)#no shu
R2-Miami(config-if)#no shutdown
R2-Miami(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

Imagen 24. Configuración de red R2, Fastethernet 0/0

```
🧶 R3
                                                                  CLI
  Physical
           Config
                         Attributes
                           IOS Command Line Interface
   Router#config t
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   Router(config) #hostname R3-BuenosAires
   R3-BuenosAires(config)#enable secret class
   R3-BuenosAires(config)#line console 0
   R3-BuenosAires(config-line)#password cisco
   R3-BuenosAires(config-line)#login
   R3-BuenosAires(config-line)#exit
   R3-BuenosAires(config)#line vty 0 15
   R3-BuenosAires(config-line)#password cisco
   R3-BuenosAires(config-line)#login
   R3-BuenosAires(config-line) #exit
   R3-BuenosAires(config)#service pass
   R3-BuenosAires(config)#service password-encryption
   R3-BuenosAires(config) #banner motd $Acceso Restringido,
   Unicamente a Personal Autorizado$
   R3-BuenosAires(config)#interface serial 0/0/1
   R3-BuenosAires(config-if)#ip address 172.31.23.2 255.255.255.252
   R3-BuenosAires(config-if)#no shu
   R3-BuenosAires(config-if) #no shutdown
   R3-BuenosAires(config-if)#
   %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
```

Imagen 25. Configuración de red R3, Serial 0/0/1

```
R3-BuenosAires(config)#interface loo
R3-BuenosAires(config)#interface loopback 4
R3-BuenosAires(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback4,
changed state to up
R3-BuenosAires(config-if) #ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R3-BuenosAires(config-if) #no shu
R3-BuenosAires(config-if) #no shutdown
R3-BuenosAires(config-if) #exit
R3-BuenosAires(config)#interface loo
R3-BuenosAires(config)#interface loopback 5
R3-BuenosAires(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback5,
changed state to up
Imagen 26. Configuración de red R3, Loopback 4
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback5, changed state to up
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback5,
 changed state to up
 R3-BuenosAires(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 R3-BuenosAires(config-if) #no shut
 R3-BuenosAires(config-if)#exit
 R3-BuenosAires(config)#interface looo
 R3-BuenosAires(config)#interface loo
 R3-BuenosAires(config)#interface loopback 6
 R3-BuenosAires(config-if)#
 %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback6, changed state to up
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback6,
 changed state to up
 R3-BuenosAires(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
 R3-BuenosAires(config-if) #no shutdown
 R3-BuenosAires(config-if)#
 R3-BuenosAires(config-if) #exit
 D2-Pueneclirec(config)#
Imagen 27. Configuración de red R3, Loopback 5 y 6
```

# Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios, definidos en la tabla 4.

```
R1-Bogota#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-Bogota(config) #router ospf 1
R1-Bogota(config-router) #router-id 1.1.1.1
R1-Bogota(config-router)#do show ip route connected
C 172.31.21.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
R1-Bogota(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0
R1-Bogota(config-router)#network 192.168.30.0.0.0.0.255 area 0
% Invalid input detected at '^' marker.
R1-Bogota(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R1-Bogota(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
R1-Bogota(config-router)#network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
R1-Bogota(config-router) #pass
R1-Bogota(config-router) #passive-interface fa0/0
R1-Bogota(config-router)#auto-cost refe
R1-Bogota(config-router) #auto-cost reference-bandwidth 9500
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across
all routers.
R1-Bogota(config-router)#exit
R1-Bogota(config) #interface serial0/0/0
R1-Bogota (config-if) #bandw
R1-Bogota(config-if)#bandwidth 256
R1-Bogota(config-if) #ip osp
R1-Bogota(config-if) #ip ospf cos
R1-Bogota(config-if) #ip ospf cost 9500
R1-Bogota(config-if)#exit
R1-Bogota(config)#do wr
Building configuration ...
[OK]
R1-Bogota(config)#
```

Imagen 28. Configuración OSPFv2 en R1.

```
🧶 R2
                                                                  Config
                  CLI
                        Attributes
  Physical
                           IOS Command Line Interface
   R2-Miami#
   R2-Miami#config t
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   R2-Miami(config) #router ospf 1
   R2-Miami(config-router) #rou
   R2-Miami(config-router) #router-id 5.5.5.5
   R2-Miami(config-router)#do sh ip route connected
   С
       172.31.21.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
       172.31.23.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
   С
   С
       209.165.200.224/29 is directly connected, FastEthernet0/0
   R2-Miami(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0
   R2-Miami(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
   R2-Miami(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
   06:14:28: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 f
   R2-Miami(config-router)#
   R2-Miami(config-router)#
   R2-Miami(config-router) #network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
   R2-Miami(config-router)#do wr
   Building configuration...
   [OK]
   R2-Miami(config-router) #pass
   R2-Miami(config-router) #passive-interface in
   R2-Miami(config-router) #passive-interface int
   R2-Miami(config-router) #passive-interface fa0/0
   R2-Miami(config-router) #auto
   R2-Miami(config-router) #auto-cost cos
   R2-Miami(config-router) #auto-cost ref
   R2-Miami(config-router) #auto-cost reference-bandwidth 9500
   % OSPF: Reference bandwidth is changed.
           Please ensure reference bandwidth is consistent across
```

Imagen 29. Configuración OSPFv2 en R2.

```
🧶 R3
                                                                 Physical
          Config
                  CLI
                        Attributes
                           IOS Command Line Interface
  R3-BuenosAires(config) #router ospf 1
   R3-BuenosAires(config-router) #rou
   R3-BuenosAires(config-router) #router-id 8.8.8.8
   R3-BuenosAires(config-router)#do sh ip route conne
   R3-BuenosAires(config-router)#do sh ip route conne
       172.31.23.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
   С
   С
      192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback4
   C 192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback5
    C 192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback6
   R3-BuenosAires(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
   R3-BuenosAires(config-router)#network
   06:27:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 5.5.5.5 on Serial0/0/1
   from LOADING to FULL, Loading Done
   192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
   R3-BuenosAires(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area
   0
   R3-BuenosAires(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area
   0
   R3-BuenosAires(config-router) #pass
   R3-BuenosAires(config-router) #passive-interface lo4
   R3-BuenosAires(config-router) #passive-interface lo5
   R3-BuenosAires(config-router) #passive-interface lo6
   R3-BuenosAires(config-router)#passive-interface fa0/0
   R3-BuenosAires(config-router)#
   R3-BuenosAires(config-router)#auto
   R3-BuenosAires(config-router)#auto-cost ref
   R3-BuenosAires(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 9500
   % OSPF: Reference bandwidth is changed.
           Please ensure reference bandwidth is consistent across
   all routers.
   R3-BuenosAires(config-router)#
   R3-BuenosAires(config-router)#exit
   R3-BuenosAires(config)#inte serial0/0/0
   R3-BuenosAires(config-if)#ban
   R3-BuenosAires(config-if) #bandwidth 256
   R3-BuenosAires(config-if) #ip osp
  R3-BuenosAires(config-if)#ip ospf co
```

Imagen 30. Configuración OSPFv2 en R3.

### Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2

```
Rl-Bogota#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address
Interface
5.5.5.5 0 FULL/ - 00:00:31 172.31.21.2
Serial0/0/0
Rl-Bogota#
```

Imagen 31. Visualización en R1.

```
R2-Miami#show ip ospi nei
R2-Miami#show ip ospi neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address
Interface
1.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:37 172.31.21.1
Serial0/0/1
8.8.8.8 0 FULL/ - 00:00:38 172.31.23.2
Serial0/0/0
R2-Miami#
```

Imagen 32. Visualización en R2.

R3-BuenosAires#	show	ip ospf	 neighbor		
Neighbor ID Interface	Pri	State		Dead Time	Address
5.5.5.5 Serial0/0/1	0	FULL/	-	00:00:36	172.31.23.1
R3-BuenosAires#					

Imagen 33, Visualización en R3.

### Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface



Imagen 34. Costo para R1.

```
🧶 R2
```

```
Config CLI
                      Attributes
Physical
                         IOS Command Line Interface
    IIIami#SHOW 10
 R2-Miami#show ip ospf inte
 R2-Miami#show ip ospf interface
 Serial0/0/1 is up, line protocol is up
   Internet address is 172.31.21.2/30, Area 0
   Process ID 1, Router ID 5.5.5.5, Network Type POINT-TO-POINT,
 Cost: 6152
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
 Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
   Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1
   Suppress hello for 0 neighbor(s)
 Serial0/0/0 is up, line protocol is up
   Internet address is 172.31.23.1/30, Area 0
   Process ID 1, Router ID 5.5.5.5, Network Type POINT-TO-POINT,
 Cost: 9500
   Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
   Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
 Retransmit 5
    Hello due in 00:00:05
   Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
   Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
   Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 8.8.8.8
   Suppress hello for 0 neighbor(s)
 R2-Miami#
```

\_

Imagen 35. Costo para R2.

```
🧶 R3
                                                                 Confia
                  CLI
                        Attributes
  Physical
                           IOS Command Line Interface
   Neighbor ID
                 Pri
                       State
                                         Dead Time
                                                     Address
   Interface
                         FULL/ -
   5.5.5.5
                     0
                                         00:00:36 172.31.23.1
   Serial0/0/1
   R3-BuenosAires#show ip ospf inter
   R3-BuenosAires#show ip ospf interface
   Serial0/0/1 is up, line protocol is up
    Internet address is 172.31.23.2/30, Area 0
     Process ID 1, Router ID 8.8.8.8, Network Type POINT-TO-POINT,
   Cost: 6152
    Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
    No designated router on this network
    No backup designated router on this network
     Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
   Retransmit 5
       Hello due in 00:00:01
     Index 1/1, flood queue length 0
    Next 0x0(0)/0x0(0)
    Last flood scan length is 1, maximum is 1
     Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
    Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
      Adjacent with neighbor 5.5.5.5
     Suppress hello for 0 neighbor(s)
   Loopback4 is up, line protocol is up
     Internet address is 192.168.4.1/24, Area 0
     Process ID 1, Router ID 8.8.8.8, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
     Loopback interface is treated as a stub Host
   Loopback5 is up, line protocol is up
     Internet address is 192.168.5.1/24, Area 0
     Process ID 1, Router ID 8.8.8.8, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
     Loopback interface is treated as a stub Host
   Loopback6 is up, line protocol is up
     Internet address is 192.168.6.1/24, Area 0
     Process ID 1, Router ID 8.8.8.8, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
     Loopback interface is treated as a stub Host
   R3-BuenosAires#
```

Imagen 36. Costo para R3.

Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/0
auto-cost reference-bandwidth 9500
network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
```

Imagen 37. Router OSPF en R1.

```
:
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/0
auto-cost reference-bandwidth 9500
network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0
network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Imagen 38. Router OSPF en R2.

```
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/0
passive-interface Loopback4
passive-interface Loopback5
passive-interface Loopback6
auto-cost reference-bandwidth 9500
network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
```

Imagen 39. Router OSPF en R3.

Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida.

#### **Configuración SW1**

Switch>ena Switch#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname SW1 SW1(config)#enable secret class SW1(config)#line console 0 SW1(config-line)#password cisco SW1(config-line)#login SW1(config-line)#exit SW1(config)#line vty 0 15 SW1(config-line)#password cisco SW1(config-line)#login SW1(config-line)#exit SW1(config)#service password-encryption SW1(config)#vlan 30 SW1(config-vlan)#name Administracion SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 40 SW1(config-vlan)#name Mercadeo SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 200 SW1(config-vlan)#name Mantenimiento SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#interface vlan 200 SW1(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan200, changed state to up

SW1(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1 SW1(config)#interface fastEthernet 0/3 SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface fastEthernet 0/24 SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1 SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface range fastEthernet 0/2, fa0/4-23 SW1(config-if-range)#switchport mode access SW1(config-if-range)#switchport access vlan 30 SW1(config-if-range)#no shutdown SW1(config-if-range)#do wr Building configuration... [OK]

#### **Configuración SW2**

Switch>ena

Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname SW3

SW3(config)#enable secret class

SW3(config)#line console 0

SW3(config-line)#password cisco

SW3(config-line)#exit

SW3(config)#line vty 0 15

SW3(config-line)#password cisco

SW3(config-line)#login

SW3(config-line)#exit

SW3(config)#service password-encryption

SW3(config)#vlan 30

SW3(config-vlan)#name Administracion

SW3(config-vlan)#exit

SW3(config)#vlan 40

SW3(config-vlan)#name Mercadeo

SW3(config-vlan)#exit

SW3(config)#vlan 200

SW3(config-vlan)#name Mantenimiento

SW3(config-vlan)#exit

SW3(config)#interface vlan 200

SW3(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan200, changed state to up

ip add

SW3(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0

SW3(config-if)#no shutdown

SW3(config-if)#exit

SW3(config)#ip default-gateway 192.168.99.1

SW3(config)#interface fastEthernet 0/3

SW3(config-if)#switchport mode trunk

SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 1

SW3(config-if)#exit

SW3(config)#interface range fastEthernet 0/1-2, fastEthernet 0/4-24

SW3(config-if-range)#switchport mode access

SW3(config-if-range)#switchport access vlan 40

SW3(config-if-range)#no shutdown

SW3(config-if-range)#do wr

Building configuration...

[OK]

SW3(config-if-range)#

### En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup

#### **Configuración SW3**

SW3> SW3>ena Password: SW3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW3(config)#no ip domain-lokup SW3(config)#

### Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.

#### Asignación dirección IP SW1

SW1(config-if)# SW1(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit

#### Asignación dirección IP SW3

SW1(config-if)# SW1(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit

# Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.

#### SW1

SW1(config)#interface range fastEthernet 0/2, fastEthernet 0/4-23 SW1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

SW3

SW3#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW3(config)#interface range fastEthernet 0/2, FastEthernet 0/4-24 SW3(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

# Implement DHCP and NAT for IPv4 & Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.

#### **Configuración VLAN30**

R1-Bogota(config)#

R1-Bogota(config)#ip dhcp pool ADMINISTRACION

R1-Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

R1-Bogota(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

R1-Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com

R1-Bogota(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11

R1-Bogota(dhcp-config)#exit

R1-Bogota(config)#

#### **Configuración VLAN40**

R1-Bogota(config)#

R1-Bogota(config)#ip dhcp pool MERCADEO

R1-Bogota(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11

R1-Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com

R1-Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1

R1-Bogota(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0

R1-Bogota(dhcp-config)#exit

R1-Bogota(config)#

# Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas.

R1-Bogota(config)#

R1-Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30

R1-Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30

R1-Bogota(config)#

# Configurar NAT en R2 para permitir que los hosts puedan salir a internet

Por medio de Packet Tracer este no permite realizar el procedimiento por el comando correspondiente

R2-Miami(config)#ip http server % Invalid input detected at '^' marker.

Por tal motivo se realiza la configuración de un servidor dentro de la topología propuesta y se configuran los puertos

R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#ip nat inside source static 10.10.10.10 209.165.200.229 R2-Miami(config)#interface fastEthernet 0/0 R2-Miami(config-if)#ip nat outside R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config)#interface fastEthernet 0/1 R2-Miami(config-if)#ip nat inside R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config)#

# Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255 R2-Miami(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#ip nat pool INT\_UNAD 209.165.200.225 209.165.200.228 netmask 255.255.255.248 R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#ip access-list standard UNAD R2-Miami(config)#ip access-list standard UNAD R2-Miami(config-std-nacl)#permit host 172.31.21.1 R2-Miami(config-std-nacl)#exit R2-Miami(config)#

# Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2

#### Configuración en R2

R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#access-list 101 permit tcp any host 209.165.200.229 eq www R2-Miami(config)#access-list 101 permit icmp any any echo-reply R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#interface fastEthernet 0/0 R2-Miami(config-if)#ip access-group 101 in R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#interface fastEthernet 0/1 R2-Miami(config-if)#ip access-group 101 out R2-Miami(config)# R2-Miami(config)#interface serial 0/0/0 R2-Miami(config-if)#ip access-group 101 out R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config)#interface serial 0/0/1 R2-Miami(config-if)#ip access-group 101 out R2-Miami(config-if)#exit R2-Miami(config)#

# Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute.

```
🔎 PCB
  Physical
           Config
                   Desktop
                             Programming
                                         Attributes
   Command Prompt
  C:\>ping 209.165.200.230
  Pinging 209.165.200.230 with 32 bytes of data:
  Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=1ms TTL=126
  Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=14ms TTL=126
  Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=12ms TTL=126
   Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=14ms TTL=126
  Ping statistics for 209.165.200.230:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = lms, Maximum = 14ms, Average = 10ms
  C:\>tracert 209.165.200.230
   Tracing route to 209.165.200.230 over a maximum of 30 hops:
         0 ms
                   10 ms
                             0 ms
                                        192.168.40.1
     1
         0 ms
                   0 ms
                             4 ms
                                        172.31.21.2
     2
                                        209.165.200.230
     з
         14 \text{ ms}
                   13 ms
                             0 ms
```

Imagen 40. Ping desde Equipo PCB

Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes				
Command	Command Prompt							
Packet	Packet Tracer PC Command Line 1.0							
C:\>ping 209.165.200.230								
Pinging	Pinging 209.165.200.230 with 32 bytes of data:							
Reply :	Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=1ms TTL=126							
Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=4ms TTL=126								
Reply 1	Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=10ms TTL=126							
керту з	rom 209.	165.200.23	30: bytes=3	Z CIME=IZMS IIL=IZ6				
Ping st	Ping statistics for 209.165.200.230:							
Pac	Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),							
Approximate round trip times in milli-seconds:								
Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 6ms								
C:\>tracert 209.165.200.230								
Tracing route to 209.165.200.230 over a maximum of 30 hops:								
1 1	l ms	0 ms	l ms	192.168.30.1				
2 (	) ms	0 ms	3 ms	172.31.21.2				
3 (	) ms	ll ms	12 ms	209.165.200.230				
Trace o	complete.							
C:\>								

Imagen 41. Ping desde equipo PCA

👰 PCA

```
R1-Bogota#
R1-Bogota#ping 209.165.200.230
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.230, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
```

Imagen 42. Ping desde R1 a Internet

```
R3-BuenosAires#
R3-BuenosAires#ping 209.165.200.230
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.230, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

Imagen 43. Ping desde R3 a Internet

### Conclusiones

- El acceso a los dispositivos de red debe ser controlado, ya sea por medio de una contraseña de acceso o controlando desde un servidor Radius, previamente configurado.
- El protocolo OSPF nos permite crear dentro de un mismo dispositivos áreas las cuales limitamos lógicamente, para poder recabar información de las redes cercanas configuradas por este mismo protocolo.
- Los servidores DHCP son altamente recomendados, para poder agilizar el despliegue de una infraestructura mediana-grande, ya que nos ahorra tiempos de configuración manual de las direcciones ip y nos permite mantener organizada la red.
- El desarrollo de una red o infraestructura puede ser tan robusta como nosotros mismos queramos, asegurándonos de las mejores prácticas recomendadas, como seguridad en los dispositivos, control por medio de listas de acceso, configuraciones de servicios que nos facilitan la vida y nos ahorran tiempo, todo esto junto nos permite desplegar redes tan grandes como nos imaginemos, nuestro limite es el cielo.

# BIBLIOGRAFÍA

- Cisco Packet Tracer. (2017). (Versión 7.1.1.0138). [software]. Obtenido de: <u>https://www.netacad.com</u>
- Curso online. Switching y routing CCNA: Introducción a redes. (2018).
   Obtenido de: <u>https://www.netacad.com</u>
- CISCO. (s.f.). Principios básicos de routing y switching: Listas de Control de Acceso. (2017), Tomado de: <u>https://static-</u> <u>courseassets.s3.amazonaws.com/RSE503/es/index.html#9.0</u>.1
- Principios básicos de routing y switching: Traducción de direcciones de red para IPv4. (2017), Tomado de: <u>https://static-</u> courseassets.s3.amazonaws.com/RSE503/es/index.html#11.0
- DHCP. Principios de Enrutamiento y Conmutación. (2014) Recuperado de: <u>https://static-course-</u>

assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module10/index.html#10.0.1.1

- Instructivo ICONTEC 1486 (2018) Recuperado de: <u>http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home\_15/recursos/01</u> <u>general/09062014/n\_icontec.pdf</u>
- Normas Icontec Para Trabajos escritos, recuperado de: <u>https://www.colconectada.com/normas-icontec/</u>