Diplomado De Profundización Cisco (Diseño E Implementación De Soluciones Integradas Lan / Wan)

Presentado Por:

WILMER MOSCOTE YARURO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD). ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERA INGENIERIA SISTEMAS VALLEDUPAR 2019

Diplomado De Profundización Cisco (Diseño E Implementación De Soluciones Integradas Lan / Wan)

Informe de Evaluación – Prueba de habilidades prácticas CCNA

Presentado A:

Director Curso: Ingeniero. JUAN CARLOS VESGA

Tutor: Ingeniero GIOVANNI ALBERTO BRACHO

Presentado Por:

WILMER MOSCOTE YARURO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD). ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERA INGENIERIA SISTEMAS VALLEDUPAR 2019

DEDICATORIA

Quiero dedicar este logro primero que todo a Dios quien ha sido el motor principal siempre, gracias por darme esa fuerza y sobre todo la constancia para seguir y desmayar. Lo dedico también a mis familiares y a esas personas que iniciaron la chispa para que retomara mis estudios profesionales, son muchos.

AGRADECIMIENTOS

Quiero manifestar mis agradecimientos a Dios, quien me dio la sabiduría, el tiempo y la forma de cómo desarrollar no solo este diplomado si no toda una carrera de estudios, también a mi familia, pero en especial a mi esposa que ha estado conmigo apoyándome en cada proceso de esta carrera (Ingeniería de Sistemas) y en especial en este diplomado. También quiero agradecer al señor tutor, Ingeniero Giovanni Alberto Bracho quien fue ayuda en este proceso de aprendizaje, indicando los pasos a seguir durante el curso e impulsando a través de los medios de comunicaciones como lo fue por Skype. Por ultimo a los compañeros que durante el recorrido del diplomado estuvieron contribuyendo a cada una de las tareas presentadas.

TABLA DE CONTENIDO

	Introducción	7
	Objetivos	8
	 Objetivos generales 	8
	 Objetivos específicos 	8
•	Descripción del Escenario 1	9
•	Desarrollo del problema, Escenario1.	12
	✓ Parte 1: Configuración del enrutamiento	13
	✓ Parte 2: Tabla de Enrutamiento	22
	✓ Parte 3: Deshabilitar la propagación del protocolo RIP.	29
	✓ Parte 4: Verificación del protocolo RIP.	30
	✓ Parte 5: Configuracion de encapsulamiento y autenticacion PPP	33
	✓ Parte 6: Configuracion NAT	37
	✓ Parte 7: Configuracion de servicio DHCP	39
•	Descripcion del Escenario 2	42
•	Desarrollo problema, Escenario 2	44
	✓ Configuracion el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que fo parte del escenario y Topología escenario propuesto	rman 45
	✓ Configuracion del protocolo de enrutamiento OSPFv2	48

\checkmark	Verificacion información de OSPF	_50
~	Configuracion VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switche acorde a la topología de red establecida	s _55
~	Verificacion de procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute	э _61
Conc	lusión	_63
Rese	ña Bibliografica	_64

INTRODUCCION

En el presente informe se tiene como finalidad documentar todo un proceso de eventos, donde lo que se pretende es demostrar todo lo aprendido durante el curso de CCNA1 Y CCNA2.

En el mundo actual enmarcado por el campo tecnológico donde se ve un mundo lleno de interacción del ser humano a través de las redes de conexión, es ahí donde se debe aportar el conocimiento adquirido durante el presente Diplomado, lo cual su principal proyección es adquirir destreza y habilidad a hora configurar sistemas de conexión aplicando los diferentes protocolos de configuración en los equipos de enrutamientos y host propios de Cisco, a través de un simulador propio como lo es Packet Tracer.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

Conceptualizar y demostrar conocimiento al momento de aplicar los diferentes protocolos y configuraciones de las redes en los dos escenarios propuestos utilizando conceptos tales como. Fundamentos de Networking, Modelo OSI y Direccionamiento IP, Configuración de Sistemas de red soportados en VLANs, y Enrutamiento en soluciones de red.

Objetivos Específicos

- Diseñar las topologías lógica y física de las redes propuestas en cada escenario.
- 4 Documentar un esquema de direccionamiento según los requisitos.
- 4 Aplicar configuración básica a los dispositivos de red.
- Aplicar enrutamiento a las redes de los escenarios, utilizando los protocolos RID y OSPF.
- Verificar mediante el uso de comandos como ping y tracert el funcionamiento
- 4 de la red WAN propuesta para la para la Universidad UNAD.
- A través de imágenes demostrar conectividad de cada uno de los dispositivos de las redes.
- 4 Configurar encapsulamiento y autenticación PPP.
- habilitar NAP de sobrecarga en los Routers
- Configurar servicio DHCP

Descripción del escenario 1

Escenario 1

Una empresa posee sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá y Medellín, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



• Topología de red

Este escenario plantea el uso de RIP como protocolo de enrutamiento, considerando que se tendran rutas por defecto redistribuidas; asimismo, habilitar el encapsulamiento PPP y su autenticación.

Los routers Bogota2 y medellin2 proporcionan el servicio DHCP a su propia red LAN y a los routers 3 de cada ciudad.

Debe configurar PPP en los enlaces hacia el ISP, con autenticación. Debe habilitar NAT de sobrecarga en los routers Bogota1 y medellin1.

• Desarrollo

Como trabajo inicial se debe realizar lo siguiente.

• Realizar las rutinas de diagnóstico y dejar los equipos listos para su configuración (asignar nombres de equipos, asignar claves de seguridad, etc).

• Realizar la conexión fisica de los equipos con base en la topología de red

Configurar la topología de red, de acuerdo con las siguientes especificaciones.

Parte 1: Configuración del enrutamiento

a. Configurar el enrutamiento en la red usando el protocolo RIP versión 2, declare la red principal, desactive la sumarización automática.

b. Los routers Bogota1 y Medellín deberán añadir a su configuración de enrutamiento una ruta por defecto hacia el ISP y, a su vez, redistribuirla dentro de las publicaciones de RIP.

c. El router ISP deberá tener una ruta estática dirigida hacia cada red interna de Bogotá y Medellín para el caso se sumarizan las subredes de cada uno a /22.

Parte 2: Tabla de Enrutamiento.

a. Verificar la tabla de enrutamiento en cada uno de los routers para comprobar las redes y sus rutas.

b. Verificar el balanceo de carga que presentan los routers.

c. Obsérvese en los routers Bogotá1 y Medellín1 cierta similitud por su ubicación, por tener dos enlaces de conexión hacia otro router y por la ruta por defecto que manejan.

d. Los routers Medellín2 y Bogotá2 también presentan redes conectadas directamente y recibidas mediante RIP.

e. Las tablas de los routers restantes deben permitir visualizar rutas redundantes para el caso de la ruta por defecto.

f. El router ISP solo debe indicar sus rutas estáticas adicionales a las directamente conectadas.

Parte 3: Deshabilitar la propagación del protocolo RIP.

a. Para no propagar las publicaciones por interfaces que no lo requieran se debe deshabilitar la propagación del protocolo RIP, en la siguiente tabla se indican las interfaces de cada router que no necesitan desactivación.

ROUTER	INTERFAZ	
Bogota1	SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/1	SERIAL0/1/0;
Bogota2	SERIAL0/0/0; SERIAL	_0/0/1
Bogota3	SERIAL0/0/0; SERIAL0/1/0	SERIAL0/0/1;
Medellín1	SERIAL0/0/0; SERIAL0/1/1	SERIAL0/0/1;
Medellín2	SERIAL0/0/0; SERIAL	_0/0/1
Medellín3	SERIAL0/0/0; SERIAL0/1/0	SERIAL0/0/1;
ISP	No lo requiere	

Parte 4: Verificación del protocolo RIP.

a. Verificar y documentar las opciones de enrutamiento configuradas en los routers, como el **passive interface** para la conexión hacia el ISP, la versión de RIP y las interfaces que participan de la publicación entre otros datos.

b. Verificar y documentar la base de datos de RIP de cada router, donde se informa de manera detallada de todas las rutas hacia cada red.

Parte 5: Configurar encapsulamiento y autenticación PPP.

Según la topología se requiere que el enlace Medellín1 con ISP sea configurado con autenticación PAT.

El enlace Bogotá1 con ISP se debe configurar con autenticación CHAP.

Parte 6: Configuración de PAP.

c. En la topología, si se activa NAT en cada equipo de salida (Bogotá1 y Medellín1), los routers internos de una ciudad no podrán llegar hasta los routers internos en el otro extremo, sólo existirá comunicación hasta los routers Bogotá1, ISP y Medellín1.

Después de verificar lo indicado en el paso anterior proceda a configurar el NAT en el router Medellín1. Compruebe que la traducción de direcciones indique las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una prueba de ping, la dirección debe ser traducida automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 del router Medellín1, cómo diferente puerto.

Proceda a configurar el NAT en el router Bogotá1. Compruebe que la traducción de direcciones indique las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una prueba de ping, la dirección debe ser traducida automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 del router Bogotá1, cómo diferente puerto.

Parte 7: Configuración del servicio DHCP.

a. Configurar la red Medellín2 y Medellín3 donde el router Medellín 2 debe ser el servidor DHCP para ambas redes Lan.

b. El router Medellín3 deberá habilitar el paso de los mensajes broadcast hacia la IP del router Medellín2.

c. Configurar la red Bogotá2 y Bogotá3 donde el router Medellín2 debe ser el servidor DHCP para ambas redes Lan.

d. Configure el router Bogotá1 para que habilite el paso de los mensajes Broadcast hacia la IP del router Bogotá2.

Desarrollo del problema, Escenario1.

Escenario 1

- Configuración física y lógica de topología de la red.
- Asignación de nombres de los equipos de acuerdo a cada ciudad y ubicación.
- Asignación las claves a los equipos colocándoles a todos. cisco
- □ Se configuro las direcciones de red



Parte 1: Configuración del enrutamiento

Configurar el enrutamiento en la red usando el protocolo RIP versión 2, declare la red principal, desactive la sumarización automática.

Tabla de direccionamiento

Dispositi vo	Interfaz	Dirección IP	Mascara de subr17ed	Gateway predetermina do
Medellín 1	S0/0/0 (DCE)	172.29.6.1	255.255.255.2 52	N/A
	S0/0/1 (DCE)	209.17.220.1	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/0 (DCE)	172.29.6.9	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/1(DCE)	172.29.6.13	255.255.255.2 52	N/A
Medellín 2	S0/0/0 (DCE)	172.29.6.5	255.255.255.2 52	N/A

	S0/0/1	172.29.6.2	255.255.255.2 52	N/A
	G0/0	172.29.4.1	255.255.255.1 28	N/A
Medellín 3	S0/0/0 (DCE)	172.29.6.6	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/0 (DCE)	172.29.6.10	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/1 (DCE)	172.29.6.14	255.255.255.2 52	N/A
	G0/0	172.29.4.2	255.255.255.1 28	N/A
PC-40 HOST	NIC	DHCP	DHCP	172.29.4.101
ISP	S0/0/0 (DCE)	209.17.220.5	255.255.255.2 52	N/A
	S0/0/1 (DCE)	209.17.220.2	255.255.255.2 52	N/A
BOGOTA 1	S0/0/0 (DCE)	209.17.220.6	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/0 (DCE)	172.29.3.1	255.255.255.2 52	N/A
	S0/1/1 (DCE)	172.29.3.5	255.255.255.2 52	N/A
BOGOTA 2	S0/0/1 (DCE)	172.29.3.13	255.255.255.2 52	N/A
	G0/0	172.29.1.1	255.255.255.2 55	
PC-40 HOST		DHCP	DHCP	172.29.1.2
BOGOTA 3	S0/0/0 (DCE)	172.29.3.1	255.255.255.2 52	N/A
	S0/0/1 (DCE)	172.29.3.14	255.255.255.2 52	N/A

	S0/1/1 (DCE)	172.29.3.6	255.255.255.2 52	N/A
	G0/0	172.29.0.1	255.255.255.2 55	N/A
PC-40 HOST	NIC	DHCP	DHCP	172.29.0.2

 Los routers Bogota1 y Medellín deberán añadir a su configuración de enrutamiento una ruta por defecto hacia el ISP y, a su vez, redistribuirla dentro de las publicaciones de RIP.

Medellin1(config)#ena Medellin1(config)#config t Medellin1(config)#ip route 0.0.0.0.0.0 209.18.220.2 Bogota1(config)#ena Bogota1 (config)#config t Bogota1 (config)#ip route 0.0.0.0.0.0 209.18.220.6

• El router ISP deberá tener una ruta estática dirigida hacia cada red interna de Bogotá y Medellín para el caso se sumarizan las subredes de cada uno a /22.

Se realizo en Excel la sumarizacion de cada subred

172	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.4.0/25
172	29	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	172.29.4.128/25
172	29	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	172.29.6.4/30
172	29	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	172.29.6.8/30
172	29	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	172.29.6.12/30
172	29	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.6.0/30
172	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.4.0/22
172	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.0.0/24
172	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.1.0/24
172	29	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	172.29.3.12/30
172	29	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	172.29.3.8/30
172	29	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	172.29.3.0/30
172	29	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	172.29.3.4/30
172	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172-39.0.0/22

Comandos utilizados para configurar las direcciones de cada red con las que tiene iteración

Router>en Router#config t Router(config)#ip route 172.29.4.0 255.255.252.0 209.17.220.1 Router(config)#ip route 172.29.0.0 255.255.252.0 209.17.220.6

Router(config)#end

• Configuración Router

Comandos utilizados en cada Router, en cada uno se configuro las subredes que le pertenecen a cada Router vecino.

Configuracion Medellin 1

Medellin1(config)#ena pass ciscoclass Medellin1(config)#line console 0 Medellin1(config-line)#pass cisco Medellin1(config-line)#line vty 0 Medellin1(config-line)#pass cisco Medellin1(config-line)#login service password-encryption Medellin1(config-line)#end Medellin1 (config)#int s0/0/0 Medellin1 (config-if)#ip add 209.17.220.2 255.255.255.252 Medellin1 (config-if)#no shut Medellin1 (config-if)#int s0/0/1 Medellin1 (config-if)#ip add 172.29.6.1 255.255.255.252 Medellin1 (config-if)#no shut Medellin1 (config-if)#int s0/1/0 Medellin1 (config-if)#ip add 172.29.6.5 255.255.255.252 Medellin1 (config-if)#no shut Medellin1 (config-if)#int s0/1/1 Medellin1 (config-if)#ip add 172.29.6.8255.255.255.252 Medellin1 (config-if)#no shut

Configuracion Medellin 2

Router(config)#hostname Medellin2 Medellin2(config)#ena pass ciscoclass Medellin2(config)#line console 0 Medellin2(config-line)#pass cisco Medellin2(config-line)#line vty 0 Medellin2(config-line)#pass cisco Medellin2(config-line)#login service password-encryption Medellin2(config-line)#end Medellin2(config)#int s0/0/0 Medellin2(config-if)#ip add 172.29.6.3 255.255.255.252 Medellin2(config-if)#ip add 172.29.6.2 255.255.255.252 Medellin2(config-if)#ip add 172.29.6.2 255.255.255.252 Medellin2(config-if)#ip add 172.29.4.1 255.255.255.128 Medellin2(config-if)#ip add 172.29.4.1 255.255.255.128 Medellin2(config-if)#no shut

□ Configuracion Medellin 3

Medellin3#conf t

Router(config)#hostname Medellin3 Medellin3(config)#ena pass ciscoclass Medellin3(config)#line console 0 Medellin3(config-line)#pass cisco Medellin3(config-line)#line vty 0 Medellin3(config-line)#pass cisco Medellin3(config-line)#login service password-encryption Medellin3(config-line)#end Medellin3(config)#int s0/0/0 Medellin3(config-if)#ip add 172.29.6.4 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 172.29.6.4 Medellin3 (config-if)#no shut Medellin3 (config-if)#int s0/1/0 Medellin3 (config-if)#ip add 172.29.6.6 255.255.255.252 Medellin3 (config-if)#no shut Medellin3 (config-if)#int s0/1/1 Medellin3 (config-if)#ip add 172.29.6.7 255.255.255.252 Medellin3 (config-if)#no shut Medellin3 (config-if)#int a0/0 Medellin3 (config-if)#ip add 172.29.4.101 255.255.255.252 Medellin3 (config-if)#no shut

Configurado como DHCP para la red lan 172.29.4.0

Con los siguientes comandos se configura el router medellin3 para que sirva como servidor DHCP de la red lan 172.29.4.0

Medellin3#config Medellin3(config)#ip dhcp pool med2 Medellin3(dhcp-config)#network 172.29.4.1 255.255.255.128 Medellin3(dhcp-config)#default-router 172.29.4.101 Medellin3(dhcp-config)#end

Configuracion ISP

- ISP (config)#ena pass ciscoclass
- ISP (config)#line console 0
- ISP (config-line)#pass cisco
- ISP (config-line)#line vty 0
- ISP (config-line)#pass cisco
- ISP (config-line)#login
- ISP password-encryption
- ISP#conf t
- ISP(config)#int s0/0/0
- ISP (config-if)#no shut
- ISP(config-if)#int s0/0/1
- ISP(config-if)#ip add 209.17.220.3 255.255.255.252

ISP(config-if)#no shut

□ Configuracion Bogota 1

Bogota1(config)#ena pass ciscoclass Bogota1 (config)#line console 0 Bogota1 (config-line)#pass cisco Bogota1 (config-line)#line vty 0 Bogota1 (config-line)#pass cisco Bogota1 (config-line)#login service password-encryption Bogota1 (config-line)#end Bogota1 (config)#int s0/0/0 Bogota1 (config)#int s0/0/0 Bogota1 (config)#ip add 172.29.3.1 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 172.29.3.1 Bogota1 (config-if)#no shut Bogota1 (config-if)#int s0/0/1 Bogota1 (config-if)#ip add 209.17.220.4 255.255.255.252 Bogota1 (config-if)#no shut Bogota1 (config-if)#int s0/1/0 Bogota1 (config-if)#ip add 172.29.3.3 255.255.255.252 Bogota1 (config-if)#no shut Bogota1 (config-if)#int s0/1/1 Bogota1 (config-if)#ip add 172.29.3.5 255.255.255.252 Bogota1 (config-if)#ip add 172.29.3.5 255.255.255.252 Bogota1 (config-if)#ip add 172.29.3.5 255.255.255.252 Bogota1 (config-if)#ip add 172.29.3.5 255.255.255.252

□ Configuracion Bogota 2

Bogota2(config)#ena pass ciscoclass Bogota2 (config)#line console 0 Bogota2 (config-line)#pass cisco Bogota2 (config-line)#line vty 0 Bogota2 (config-line)#pass cisco Bogota2 (config-line)#login service password-encryption Bogota2 (config-line)#end Bogota2 (config)#int s0/0/0 Bogota2 (config-if)#ip add 172.29.3.6 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 172.29.3.6 Bogota2 (config-if)#no shut Bogota2 (config-if)#int s0/0/1 Bogota2 (config-if)#ip add 172.29.3.8255.255.255.252 Bogota2 (config-if)#no shut Bogota2 (config-if)#int g0/0 Bogota2 (config-if)#ip add 172.29.1.1 255.255.255.255 Bogota2 (config-if)#no shut

□ Configuracion Bogota 3

Bogota3(config)#ena pass ciscoclass Bogota (config)#line console 0 Bogota3 (config-line)#pass cisco Bogota3 (config-line)#line vty 0 Bogota3 (config-line)#pass cisco Bogota3 (config-line)#login service password-encryption Bogota3 (config-line)#end Bogota3 (config)#int s0/0/0 Bogota3 (config-if)#ip add 172.29.6.4 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 172.29.6.4 Bogota3 (config-if)#no shut Bogota3 (config-if)#int s0/1/0 Bogota3 (config-if)#ip add 172.29.6.6 255.255.255.252 Bogota3 (config-if)#ino shut Bogota3 (config-if)#int s0/1/1 Bogota3 (config-if)#int s0/1/1 Bogota3 (config-if)#ino shut Bogota3 (config-if)#ino shut Bogota3 (config-if)#ino shut Bogota3 (config-if)#ino shut Bogota3 (config-if)#int g0/0 Bogota3 (config-if)#ino shut

Configurado como DHCP para la red lan 172.29

Bogota3#config

Bogota3 (config)#ip dhcp pool bog3 Bogota3 (dhcp-config)#network 172.29.4.1 255.255.255.128 Bogota3 (dhcp-config)#default-router 172.29.4.101 Bogota3 (dhcp-config)#end Bogota3#copy running-config startup-config

Configuración Protocolo RIP

Utilizando los comandos necesarios de acuerdo a las indicaciones informadas se procede a configurar el protocolo RIP a cada router, esto con el fin de que halla comunicación entre las diferentes redes. De aquí en adelante a cada router se les ingreso los comandos y las direcciones correspondientes de router vecinos.

□ Configuracion RIP Medellin 1

Medellin1>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Medellin1(config)#router rip Medellin1(config-router)#version 2 Medellin1(config-router)#no autosummary Medellin1(config-router)#no auto-summary Medellin1(config-router)#network 172.29.6.0 Medellin1(config-router)#network 172.29.6.8 Medellin1(config-router)#network 172.29.6.12

□ Configuracion RIP Medellin 2

Router>en Router#config t Router(config)#router rip Router(config-router)#version 2 Router(config-router)#no auto-summary Router(config-router)#do show ip route conneted Router(config-router)#do show ip route conneted Router(config-router)#network 172.29.4.0 Router(config-router)#network 172.29.6.0 Router(config-router)#network 172.29.6.4

Configuracion RIP Medellin 3

Router(config)#route rip Router(config-router)#version 2 Router(config-router)#no auto-summary Router(config-router)#network 172.29.4.0 Router(config-router)#network 172.29.6.4 Router(config-router)#network 172.29.6.8 Router(config-router)#network 172.29.6.12

□ Configuracion RIP ISP

ISP>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router rip Router(config-router)#version 2 Router(config-router)#no auto-summary Router(config-router)#do show ip route connected C 209.17.220.0/30 is directly connected, Serial0/0/1 C 209.17.220.4/30 is directly connected, Serial0/0/0 Router(config-router)#network 209.17.220.0 Router(config-router)#network 209.17.220.4

□ Configuration RIP Bogota 1

Bogota1(config)#route rip Bogota1(config-router)#version 2 Bogota1(config-router)#no auto-summary Bogota1(config-router)#network 172.29.3.0 Bogota1(config-router)#network 172.29.3.4 Bogota1(config-router)#network 172.29.3.8 Bogota1(config-router)#network 209.17.220.4

□ Configuration RIP Bogota 2

Bogota2>ena Bogota2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Bogota2(config)#router rip Bogota2(config-router)#version 2 Bogota2(config-router)#network 172.29.3.6 Bogota2(config-router)#network 172.29.3.8 Bogota2(config-router)#network 172.29.3.12 Bogota2(config-router)#passive-interface g0/0 Bogota2(config-router)#do wr Bogota2(config-router)#do wr Bogota2(config-router)#exit Bogota2(config)#

□ Configuration RIP Bogota 3

Bogota3(config)#route rip Bogota3(config-router)#version 2 Bogota3(config-router)#no auto-summary Bogota3(config-router)#network 172.29.0.0 Bogota3(config-router)#network 172.29.3.0 Bogota3(config-router)#network 172.29.3.4 Bogota3(config-router)#network 172.29.3.12

Parte 2: Tabla de Enrutamiento

Con el fin de verificar la configuración de los router, con los siguientes comandos se procede a introducirlos en cada router, obteneido como resultado las siguientes tablas.

□ Medellin1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks C 172.29.6.0/30 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.6.1/32 is directly connected, Serial0/0/1 C 172.29.6.4/30 is directly connected, Serial0/1/0 L 172.29.6.5/32 is directly connected, Serial0/1/0 209.17.220.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 209.17.220.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 209.17.220.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

□ Medellin1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 172.29.4.1 YES manual up down GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 209.17.220.2 YES manual up up Serial0/0/1 172.29.6.1 YES manual up up Serial0/1/0 172.29.6.5 YES manual up up Serial0/1/1 unassigned YES unset up up Vlan1 unassigned YES unset administratively

□ Medellin2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks C 172.29.4.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 172.29.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 C 172.29.6.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 172.29.6.2/32 is directly connected, Serial0/0/1

□ Medellin2#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 172.29.4.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 unassigned YES unset up up Serial0/0/1 172.29.6.2 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES unset administratively

□ Medellin3#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 172.29.4.101 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 unassigned YES unset up up Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/1/0 unassigned YES unset up up Serial0/1/1 unassigned YES unset up up

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

□ Medellin3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.29.4.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.29.4.101/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

□ ISP#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

209.17.220.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 209.17.220.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 209.17.220.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

ISP#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 209.17.220.1 YES manual up up Serial0/0/1 unassigned YES unset up up Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

ISP#

□ Bogota1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks C 172.29.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 L 172.29.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 C 172.29.3.4/30 is directly connected, Serial0/1/1 L 172.29.3.5/32 is directly connected, Serial0/1/1

□ Bogota1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 172.29.3.1 YES manual up up Serial0/0/1 unassigned YES unset up up Serial0/1/0 unassigned YES unset up up Serial0/1/1 172.29.3.5 YES manual up up Vlan1 unassigned YES unset administratively

□ Bogota2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.29.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.29.3.4/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 172.29.3.6/32 is directly connected, Serial0/0/0

□ Bogota2#show ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 172.29.3.6 YES manual up up Serial0/0/1 unassigned YES unset up up

Vlan1 unassigned YES unset administratively

□ Bogota3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.29.0.0 /16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 172.29.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 172.29.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0

Bogota3#show ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0/0 172.29.3.2 YES manual up up Serial0/0/1 unassigned YES unset up up Serial0/1/0 unassigned YES unset administratively down down Serial0/1/1 unassigned YES unset up up Vlan1 unassigned YES unset administratively

> Balanceo de carga de los router

Utilizando el comando show ip route a cada red, se mira el balance de carga de cada uno de ellos, esto con el fin de verificar que tan saturado puede estar o los router

Medellin 1

Medellin1#show ip route 172.29.6.1

Routing entry for 172.29.6.1/32 Medellin1#show ip route 172.29.6.5 Routing entry for 172.29.6.5/32 Medellin1#show ip route 209.17.220.2 Routing entry for 209.17.220.2/32

Medellin 2

Medellin2>enable Medellin2#show ip route 172.29.6.3 Routing entry for 172.29.6.0/30 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Redistributing via rip Advertised by rip Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Serial0/0/1 Route metric is 0, traffic share count is 1 Medellin2#show ip route 172.29.6.2 Routing entry for 172.29.6.2/32

Medellin 3

Medellin1#show ip route 172.29.6.4 Routing entry for 172.29.6.4/32 Medellin1#show ip route 172.29.6.6 Routing entry for 172.29.6.6/32 Medellin1#show ip route 172.29.6.7 Routing entry for 172.29.6.7/32

ISP>en

ISP#show ip route 209.17.220.1 Routing entry for 209.17.220.1/32 ISP#show ip route 209.17.220.3 Routing entry for 209.17.220.0/30 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Redistributing via rip Advertised by rip Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Serial0/0/0 Route metric is 0, traffic share count is 1

Bogota 1

Bogota1#SHOW IP ROUTE 209.17.220.4 Bogota1#SHOW IP ROUTE 172.29.3.1 Routing entry for 172.29.3.1/32 Bogota1#SHOW IP ROUTE 172.29.3.3 Routing entry for 172.29.3.0/30 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Redistributing via rip Advertised by rip Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Serial0/0/0 Route metric is 0, traffic share count is 1 Bogota1#SHOW IP ROUTE 172.29.3.5 Routing entry for 172.29.3.5/32

Bogota 2

Bogota2#show ip route 172.29.3.6 Routing entry for 172.29.3.6/32 Bogota2#show ip route 172.29.3.8 Routing entry for 172.29.3.8/32 Bogota2#show ip route 172.29.1.1 Routing entry for 172.29.1.1/32

Bogota 3

Bogota3#show ip route 172.29.3.2 Routing entry for 172.29.3.2/32 Bogota3#show ip route 172.29.3.4 Routing entry for 172.29.3.4/30 Known via "rip", distance 120, metric 1 Redistributing via rip Last update from 172.29.3.1 on Serial0/0/0, 00:00:16 ago **Routing Descriptor Blocks:** * 172.29.3.1, from 172.29.3.1, 00:00:16 ago, via Serial0/0/0 Route metric is 1, traffic share count is 1 Bogota3#show ip route 172.29.3.7 Routing entry for 172.29.3.4/30 Known via "rip", distance 120, metric 1 Redistributing via rip Last update from 172.29.3.1 on Serial0/0/0, 00:00:01 ago **Routing Descriptor Blocks:** * 172.29.3.1, from 172.29.3.1, 00:00:01 ago, via Serial0/0/0 Route metric is 1, traffic share count is 1

Parte 3: Deshabilitar la propagación del protocolo RIP

Medellin1(config)#router rip Medellin1(config-router)#no passive-interface s0/1/0 Medellin1(config-router)#do wr Building configuration... Bogota1>ena Bogota1#conf t Bogota1(config)#router rip Bogota1(config-router)#no passive-interface s0/0/0 Bogota1(config-router)#do wr

Parte 4: Verificación del protocolo RIP.

Para verificar el protocolo se puede hacer con el comando show ip route, en algunos casos se avrevio el comando, dado que CLI nos permite abreviar para hacerlo mas rápido.

Medellin1#show ip route

Medellin1

	D - EIGPD EX - EIGPD external 0 - OSDE IA - OSDE inter area
	N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
	E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
	i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inte	er area
	 candidate default, U - per-user static route, o - ODR
	P - periodic downloaded static route
Gate	way of last resort is not set
	172.29.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
R	172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:16, Serial0/0/0
	<pre>[120/1] via 172.29.6.10, 00:00:08, Serial0/1/0</pre>
	<pre>[120/1] via 172.29.6.14, 00:00:08, Serial0/1/1</pre>
С	172.29.6.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L	172.29.6.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
R	172.29.6.4/30 [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:16, Serial0/0/0
	[120/1] via 172.29.6.10, 00:00:08, Serial0/1/0
	[120/1] via 172.29.6.14, 00:00:08, Serial0/1/1
C	172.29.6.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L	172.29.6.9/32 is directly connected, Serial0/1/0
C	172.29.6.12/30 is directly connected, Serial0/1/1
L	172.29.6.13/32 is directly connected, Serial0/1/1
~	209.17.220.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
-	209.17.220.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
1	209.17.220.1732 is directly connected, Serial0/0/1
Mede	ellin1#
trl+Fe	S to exit CLI focus Copy Paste

Medellin2

```
💘 Medellin 2
                                                                                                                                                     Config
                                              CLI
                                                          Attributes
       Physical
                                                                    IOS Command Line Interface
         Router>en
                                                                                                                                                                           .
        Router#
Router#
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B -
                        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
         inter area
                        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
        Gateway of last resort is not set
                    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 8 subnets,
                                                                                                                                  3 masks
                           172.29.4.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.29.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.29.6.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
172.29.6.2/32 is directly connected, Serial0/0/1
         С
         L
         C
         L
                           172.29.6.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
172.29.6.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
172.29.6.5/32 is directly connected, Serial0/0/0
172.29.6.8/30 [120/1] via 172.29.6.1, 00:00:10, Serial0/0/0
172.29.6.12/30 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:08, Serial0/0/0
172.29.6.12/30 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:08, Serial0/0/0
         C
        L
R
         R
                                                                                                                                                                           =
         Router#
                                                                                                                                                   Ctrl+F6 to exit CLI focus
                                                                                                                                    Copy
                                                                                                                                                               Paste
   🔲 Тор
```

Medellin3#show ip protocols

ኛ Medellin 3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP EX - EIGRP external O - OSPF IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
<pre>inter area</pre>
Gateway of last resort is not set
172.29.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
C 172.29.4.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R 172.29.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 R 172.29.6.0/30 [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:04, Serial0/1/0 [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:04, Serial0/1/1
C 172.29.6.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 172.29.6.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 172.29.6.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.29.6.10/32 is directly connected, Serial0/1/0
I 172.29 6 14/32 is directly connected, Serial0/1/1
Router#
Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste
Птор

ISP#show ip router Gateway of last resort is not set



Bogota1#show ip rou

R	Bogota 1
	Physical Config CLI Attributes
	IOS Command Line Interface
	<pre>D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route</pre>
	Gateway of last resort is not set
	172.29.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks R 172.29.0.0/24 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:14, Serial0/1/1 R 172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:03, Serial0/0/1 C 172.29.3.0/30 is directly connected, Serial0/1/0 C 172.29.3.1/32 is directly connected, Serial0/1/1 L 172.29.3.5/32 is directly connected, Serial0/1/1 C 172.29.3.8/30 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.9/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.1/2 is directly connected, Serial0/0/1 R 172.29.3.1/2 is directly connected, Serial0/0/1 R 172.29.3.12/30 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:14, Serial0/1/1 [120/1] via 172.29.3.10, 00:00:03, Serial0/0/1 209.17.220.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks R 209.17.220.0/30 [120/1] via 209.17.220.5, 00:00:15, Serial0/0/0 C 209.17.220.4/30 is directly connected, Serial0/0/0 L 209.17.220.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
	Bogota1#
	Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste
	Тор

Bogota2#show ip rou



Bogota3#show ip rou

Regota 3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
<pre>BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 172.29.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks C 172.29.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 172.29.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 R 172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.13, 00:00:17, Serial0/0/1 C 172.29.3.4/30 is directly connected, Serial0/1/1 L 172.29.3.6/32 is directly connected, Serial0/1/1 R 172.29.3.8/30 [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:04, Serial0/1/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 R 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 172.29.3.14/32 is directly connected, Serial0/0/1 L 209.17.220.0/30 [120/2] via 172.29.3.5, 00:00:04, Serial0/1/1 R 209.17.220.0/30 [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:04, Serial0/1/1 R 209.17.220.0/30 [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:04, Serial0/1/1</pre>
Bogota3#
Ctri+F6 to exit CLI focus Copy Paste
🕅 Тор

Parte 5: Configuracion de encapsulamiento y autenticacion PPP

□ Autenticacion PAP. enlace Medelin1 y ISP

De acuerdo a las indicaciones exigidas, se debe utilizar el protocolo PAP para aunteticar el enlace entre enlace Medelin1 y ISP, para ellos se utilizan los siguientes comandos.

Configuracion en el Router Medellin 1

Medellin1#config t Medellin1(config)#hostname medellin1 medellin1(config)#username isp password wilmermoscote medellin1(config)#int s0/0/1 medellin1(config-if)#encapsulation ppp medellin1(config-if)#ppp authentication pap medellin1(config-if)#ppp pap sent-username medellin1 password wilmermoscote

como se muestra en la siguiente grafica se logro auntenticar y se realizo un ping para verificar, el resultado fue positivo.

Redellin 1	—		\times
Physical Config CLI Attributes			
IOS Command Line Interface			
Press RETURN to get started.			<
Medellinl>en Medellinl#ping 209.17.220.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.17.220.1, timeout is	s 2 s	econds:	
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max	= 1/	1/3 ms	
Medellinl# Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy	•	Paste	~
Птор			

Se puede verificar que al hacer ping hasta ISP funciona normal, hay comunicaciones desde medellin hasta ISP

Configuracion Router ISP

□ Configuracion en el Router ISP

Router>en

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#username medellin1 password wilmermoscote

ISP(config)#int s0/0/1

ISP(config-if)#encapsulation ppp

ISP(config-if)#ppp authentication pap

ISP(config-if)#pp pap sent-username isp password wilmermoscote Se puede verificar que hay flujo de datos al hacer ping entre esos dos router

ę	ISP						—		\times
	Physical	Config	CLI	Attributes					
				IOS C	ommand Line Interfa	ice			
	ISP>ena ISP‡coni Configui Enter co ISP(coni ISP(coni ISP(coni ISP(coni ISP(coni ISP(coni ISP# *SYS-5-(ISP#ping Type esc Sending !!!!! Success ISP‡coni Enter co ISP‡coni Enter co	fig ring fr onfigur, fig) #us fig) #in fig-if): t encap fig-if): t encap fig-if): conFIG_ g 209.1 rape se 5, 100 rate i fig t onfigur, fig) #	om term ation c ername t s0/0/ #ppp au sulatic #ulatic f. Conf 7.220.2 quence -byte I s 100 p ation c	inal, mem commands, isp passw thenticat n to PPP sent-us n to PPP igured fr to abort. CMP Echos eercent (5	ory, or networ one per line. ord cisco ion pap before using 1 ername isp par before using 1 om console by to 209.17.220 /5), round-tr: one per line.	rk [terminal] End with Ch PPP subcomman ssword cisco PPP subcomman console 0.2, timeout ip min/avg/ma End with Ch	I? WTL/Z. nds nds is 2 se ax = 2/2 NTL/Z.	≥conds: 2/2 ms Paste	~
	Tan								
	iop								

Al realizar un pin desde Medellín 2 a Bogotá 2 no hay flujo debido a la autenticacion que en los Router Medellin1 y ISP

MEDELLIN 2	_		\times
Physical Config CLI Attributes			
IOS Command Line Interface			
			^
Press RETURN to get started.			
Medellin2>ping 172.29.3.6			
Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.29.3.6, times	out is 2 se	conds:	
Success rate is 0 percent (0/5)			
Medellin2>			~
Ctrl+F6 to exit CLI focus	Сору	Paste	e de la compañía de l

• Autenticacion CHAP enlace Bogotá 1 con ISP

Para el enlace de Bogotá 1 con ISP se debe aunteticar con otro protocolo, en este caso es la Autenticacion CHAP, y se procede a configurar con los siguientes comandos.

• Configuración en ISP

ISP>en ISP#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ISP(config)#user bogota1 pass wilmermoscote ISP(config)#int S0/0/1 ISP(config-if)#encapsulation ppp ISP(config-if)#ppp authentication chap ISP(config-if)#pnd

• Configuración en Bogota1

Bogota1(config)#user isp pass wilmermoscote Bogota1(config)#int s0/0/1 Bogota1(config-if)#encapsulation ppp Bogota1(config-if)# Bogota1(config-if)#ppp authentication chap Bogota1(config-if)#end



□ Parte 6: Configuracion NAT.

Lo que se pretende es que halla un bloqueo entre algunas redes, para esto se utilza el protocolo NAT, y se configura como se ve a tinuacion.

Configuracion de NAT en el Router Medellin1

medellin1#config tmedellin1>en medellin1#config t medellin1(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/1 overload medellin1(config)#access-list 1 permit 172.29.4.0 0.0.3.255 medellin1(config)#int s0/0/1 medellin1(config-if)#ip nat outside medellin1(config-if)#ip nat inside medellin1(config-if)#int s0/0/0 medellin1(config-if)#ip nat inside medellin1(config-if)#int s0/1/0 medellin1(config-if)#ip nat inside medellin1(config-if)#int s0/1/1 medellin1(config-if)# Medellin1(config-if)#do wr

Se verifico, a través de un ping que no había flujo de un extremo a otro

🔻 MEDELLIN 1	_	
Physical Config CLI Attributes		
IOS Command Line Interface		
<pre>! interface Serial0/0/0 ip address 209.17.220.2 255.255.255.252 ip nat outside ! interface Serial0/0/1 ip address 172.29.6.1 255.255.255.252 ip nat inside clock rate 2000000 ! interface Serial0/1/0 ip address 172.29.6.5 255.255.255.252 ip nat inside clock rate 2000000 ! interface Serial0/1/1 no ip address ip nat inside clock rate 2000000 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! router rip version 2 network 172.29.0.0 network 209.17.220.0 ! ip classless ! ip flow-export version 9 ! i no cdp run ! </pre>		<
Ctrl+F6 to exit CLI focus	Сору	Paste

□ Configuracion Router Bogota1

Bogota1>en Bogota1#config t Bogota1(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overload Bogota1(config)#access-list 1 permit 172.29.0.0 0.0.3.255 Bogota1(config)# Bogota1(config)#int s0/0/0 Bogota1(config-if)#ip nat outside Bogota1(config-if)#int s0/0/1 Bogota1(config-if)#ip nat inside Bogota1(config-if)#int s0/1/0 Bogota1(config-if)#ip nat inside Bogota1(config-if)#int s0/1/1 Bogota1(config-if)#ip nat inside Bogota1(config-if)#ip nat inside

Parte 7: Configuracion de servicio DHCP

De acuerdo a la petición exigida, se procede e a configurar como servidor DHCP, utilizando los siguientes comandos.

Configurado como DHCP para la red LAN 172.29.4.0

Medellin2 >en Medellin2 #config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Medellin2 (config)#ip dhcp excluded-address 172.29.4.1 172.29.4.5 Medellin2 (config)#ip dhcp excluded-address 172.29.4.129 172.29.4.132 Medellin2 (config)#ip dhcp pool medellin2 Medellin2 (dhcp-config)#network 172.29.4.0 255.255.255.128 Medellin2 (dhcp-config)#default-router 172.29.4.1 Medellin2 (dhcp-config)#default-router 172.29.4.1 Medellin2 (dhcp-config)#dns-server 3.3.3.3 Bogota2#config Bogota2 (config)#ip dhcp pool bog2 Bogota2 (dhcp-config)#network 172.29.4.1 255.255.128 Bogota2 (dhcp-config)#default-router 172.29.4.101 Bogota2 (dhcp-config)#default-router 172.29.4.101

Configurado como DHCP para la red LAN 172.29.1.0

Bogota2#config

Bogota2(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.1.1 172.29.1.4 Bogota2(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.0.1 172.29.1.4 Bogota2(config)#ip dhcp pool bogota2 Bogota2(dhcp-config)#network 172.29.1.0 255.255.255.0 Bogota2(dhcp-config)#default-router 172.29.1.1 Bogota2(dhcp-config)#dns-server 3.3.3.3 Bogota2(dhcp-config)#ip dhcp pool bogota3 Bogota2(dhcp-config)#network 172.29.0.0 255.255.255.0 Bogota2(dhcp-config)#default-router 172.29.1.1 Bogota2(dhcp-config)#dns-server 3.3.3.3 Bogota3(config)#int g0/0 Bogota3(config-if)#ip helper-address 172.29.3.13

En la siguiente grafica se muestra la configuración del PC, donde se nota que esta direcionado al servidor DHCP

40 HOST								-		>
hysical <u>Config D</u>	esktop	Programming	Attributes							
DHCP			O Static			DHCP reques	t successful.			1
IP Address			172.29.4.1							
Subnet Mask			255.255.255.12	28						
Default Gateway			172.29.4.1							
DNS Server			0.0.0.0							
IPv6 Configuration										
Pv6 Configuration		O Auto Co	nfig	 Static 	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address		O Auto Cor	nfig	 Static 	с			1		
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address		O Auto Co	nfig FE80::2D0:97Ff	Static F:FE25:7869	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway		O Auto Con	nfig FE80::2D0:97FF	Static F:FE25:7869	c			1		
IPV6 Configuration DHCP IPV6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server		O Auto Cor	nfig FE80::2D0:97FF	Static F:FE25:7869	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X		O Auto Con	nfig FE80::2D0:97FF	Static F:FE25:7869	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security		O Auto Co	nfig FE80::200:97FF	Static FE25:7869	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication	MD5	O Auto Cor	nfig FE80::2D0:97FF	Static FE25:7869	c					
IPv6 Configuration DHCP IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication Username	MD5	O Auto Cor	nfig	Static	c					

Se realizo un ping desde un Host y el resultado fue positivo, hubo conexión.

🥐 40 HOST	_	×
Physical Config Desktop Programming Attributes		
Command Prompt		x
<pre>Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 172.29.4.101 Pinging 172.29.4.101 with 32 bytes of data: Reply from 172.29.4.101: bytes=32 time<lms ttl="255<br">Reply from 172.29.4.101: bytes=32 time<lms ttl="255<br">Reply from 172.29.4.101: bytes=32 time<lms ttl="255<br">Reply from 172.29.4.101: bytes=32 time<lms ttl="255<br">Ping statistics for 172.29.4.101: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli=seconds: Distance one Maximum = 0 ms for the seconds:</lms></lms></lms></lms></pre>		
C:\> Top		
RC2	-	Х
Physical Config Desktop Programming Attributes		
Command Prompt		x
<pre>Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 172.29.3.12 Pinging 172.29.3.12 with 32 bytes of data: Reply from 172.29.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=255 Reply from 172.29.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 172.29.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 172.29.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 172.29.3.12: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 5ms C:\></pre>		

Descripcion del Escenario 2

 Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Miami, Bogotá y Buenos Aires, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



- 1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario
- 2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios:

OSPFv2 area 0

Configuration Item or Task	Specification
Router ID R1	1.1.1.1
Router ID R2	5.5.5.5
Router ID R3	8.8.8.8
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas	
Establecer el ancho de banda para enlaces	
seriales en	256 Kb/s
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a	9500

Verificar información de OSPF

- Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2
- Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface
- Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.

Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida.

En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup

Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.

- > Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.
- Implement DHCP and NAT for IPv4
- Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.
- Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas.

Configurar DHCP pool para VLAN 30	Name: ADMINISTRACION DNS-Server: 10.10.10.11 Domain-Name: ccna-unad.com
	Establecer default gateway.
	Name: MERCADEO
Configurar DHCP pool para	DNS-Server: 10.10.10.11
VLAN 40	Domain-Name: ccna-unad.com
	Establecer default gateway.

- > Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a internet
- Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

Desarrollo problema, Escenario 2

 Configuracion el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario y Topología escenario propuesto

La siguiente grafica mustra la configuración como se pide la Red, cada uno de sus dispositivos y cojnfiguraciones de direcciones.



Configuración PC Internet

Internet					-	_	
Physical Config Des	sktop Programming	Attributes					
O DHCP		 Static 					
IP Address		209.165.200.230					
Subnet Mask		255.255.255.248					
Default Gateway		209.165.200.224					
DNS Server		0.0.0.0					
IPv6 Configuration							
O DHCP	O Auto Co	fig	Static				
		iig	Static				
IPv6 Address			I Static		1		
IPv6 Address Link Local Address	0 / 10 0	FE80::260:2FFF:FE19:5	2D8				
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway		FE80::260:2FFF:FE19:5	2D8	 	/		
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server	0,744	FE80::260:2FFF:FE19:5	208		1		
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X		FE80::260:2FFF:FE19:5	208	 			
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X		FE80::260:2FF:FE19:5	208		/		
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication	MD5	EE80::260:2FFF:FE19:5	208				
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication Username	MD5	"9 [FE80::260:2FFF:FE19:5 [208		· · · · ·		
IPv6 Address Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication Username Password	MDS	"9 [FE80::260:2FFF:FE19:5	208		1		

Se configura un Host como servidor de Internet, como lo indica la guia

□ Configuracion Server

Se configura un host como servidor utilizando una dirección estatica.

- injoioui - ooning -	Services De	esktop F	Programming	Attributes			
O DHCP			Static				
IP Address			10.10.10.10				
Subnet Mask			255.255.255.2	252			
Default Gateway			0.0.0				
DNS Server			0.0.0				
IPv6 Configuration							
O DHCP		O Auto Co	onfig	۲	Static		
IPv6 Address							
						1	
Link Local Address			FE80::201:C7	FF:FE57:3382		 /	
Link Local Address IPv6 Gateway			FE80::201:C7	FF:FE57:3382		 /	
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server			FE80::201:C7	FF:FE57:3382			
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X			FE80::201:C7	FF:FE57:3382			
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security	<i>y</i>		FE80::201:C71	FF:FE57:3382			
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication	MDS		FE80::201:C71	FF:FE57:3382			
Link Local Address IPv6 Gateway IPv6 DNS Server 802.1X Use 802.1X Security Authentication Username	MD5		FE80::201:C71	FF:FE57:3382			

Configuracion Router

De acuerdo a las indicaciones se procede a configurar cada router utilizando los siguientes comandos como indica a continuación.

R1- Bogota

Router>en Router#config t Router(config)#hosname Bogota Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Bogota(config)#enable pass cisco Bogota (config)#line console 0 Bogota (config-line)#pass cisco Bogota (config-line)#pass cisco Bogota (config-line)#login Bogota (config-line)#line vty 0 Bogota (config-line)#pass cisco Bogota (config-line)#login Bogota (config-line)# service password-encryption Bogota(config)#int s0/0/0 Bogota(config-if)#ip add 172.31.31.2 255.255.255.252 Bogota(config-if)#clock rate 128000 Bogota(config-if)#no shut Bogota(config)#int g0/0 Bogota(config)#int g0/0 Bogota(config-if)#ip add 192.168.99.1 255.255.255.255 Bad mask /32 for address 192.168.99.1 Bogota(config-if)#no shut

R2- Mami

Router>en Router#config t Router(config)#hosname Miami Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Miami(config)#enable pass cisco Miami(config)#line console 0 Miami(config-line)#pass cisco Miami(config-line)#login Miami(config-line)#line vty 0 Miami(config-line)#pass cisco Miami(config-line)#login Miami(config-line)#service password-encryption Miami(config-line)#end Miami (config)#INT S0/0/0 Miami(config-if)#ip add 172.31.21.1 255.255.255.252 Miami(config-if)#clock rate 128000 Miami (config-if)#no shut Miami (config)#int s0/0/1 Miami (config-if)#ip add 172.31.23.1 255.255.255.252 Miami (config-if)#no shut Miami(config)#int g0/0 Miami(config-if)#ip add 209.165.200.230 255.255.255.248 Miami(config-if)#no shut Miami(config)#int loop0 Miami(config-if)# Miami(config-if)#ip add 10.10.10.10 255.255.255.252 Miami#copy running-config startup-config

□ R3- Buenos Aires

Router>en Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname Buenosaires Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Buenosaires(config)#enable pass cisco Buenosaires(config)#line console 0 Buenosaires(config-line)#pass cisco Buenosaires(config-line)#login Buenosaires(config-line)#line vty 0 Buenosaires(config-line)#pass cisco Buenosaires(config-line)#login Buenosaires(config-line)#serv Buenosaires(config)#int s0/0/1 Buenosaires(config-if)#ip add 172.31.23.2 255.255.255.252 Buenosaires(config-if) clock rate 128000 Buenosaires(config)#int lo4 Buenosaires(config-if)# Buenosaires(config-if)#ip add 192.168.30.0255.255.255.255 Buenosaires(config-if)#int lo5 Buenosaires(config-if)#ip add 192.168.5.0255.255.255.255 Buenosaires(config-if)#int lo6 Buenosaires(config-if)#ip add 192.168.6.0 255.255.255.255

Configuracion del protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios:

Configuration Item or Task	Specification
Router ID R1	1.1.1.1
Router ID R2	5.5.5.5
Router ID R3	8.8.8.8
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas	
Establecer el ancho de banda para enlaces	
seriales en	256 Kb/s
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a	9500

De acuerdo a la tabla de configuración, se procedioa a configurar cada dispositivo, de acuerdo a cada enrutamiento, utilizando los siguientes comandos necesarios para configurar dicho protocolo de enrutamiento.

□ Router1 Bogota

Router2 Miami

Miami#config t Miami >en Miami #config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Miami (config)#router ospf 1 Miami (config-router)#router-id 5.5.5.5 Miami (config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 Miami (config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 Miami (config-router)#10.10.10.0 0.0.0.255 area 0 Miami (config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0 Miami (config-router)#network 209.165.200.0 0.0.0.7 area 0 Miami (config-router)#passive-interface g0/0 Miami (config-router)#int s0/0/0 Miami (config-if)#banddwidth 256 Miami (config-if)#bandwidth 256 Miami (config-if)#ip ospf cost 9500

Router3 Buenos aires

Buenosaires>en

Buenosaires#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Buenosaires(config)#router ospf 1

Buenosaires(config-router)#router-id 8.8.8.8 Buenosaires(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 Buenosaires(config-router)#passive-interface lo4 Buenosaires(config-router)#passive-interface lo5 Buenosaires(config-router)#passive-interface lo6 Buenosaires(config-router)#int s0/0/1 Buenosaires(config-if)#bandwidth 256 Buenosaires(config-if)#ip ospf cost 9500

> Verificacion información de OSPF

□ Visualizacion de tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2

Para verificar las tablas de enrutamiento se utilzaron varios comandos como se ven a continuación.

		_
		^
t is 2 se	conds:	
t is 2 se	conds:	
/max = 1/	3/12 ms	
ress		Ì
.31.21.1		~
Сору	Paste	
	: is 2 se /max = 1/ ress .31.21.1 Copy	: is 2 seconds: t is 2 seconds: /max = 1/3/12 ms ress .31.21.1 Copy Paste

```
🥐 R2
                                                                 – 🗆 🗙
  Physical
           Config CLI Attributes
                              IOS Command Line Interface
  Press RETURN to get started.
                                                                              ~
  Miami>en
  Miami#show ip ospf neig
  Neighbor ID
                                          Dead Time Address
                   Pri State
  Interface
   8.8.8.8
                     0
                         FULL/ -
                                          00:00:35
                                                       172.31.23.1
  Serial0/0/0
                         FULL/ -
  1.1.1.1
Serial0/0/1
                     0
                                           00:00:35
                                                        172.31.21.1
  Miami#
                                                                              ~
  Ctrl+F6 to exit CLI focus
                                                            Сору
                                                                        Paste
🗌 Тор
🥐 R3
                                                                    _
                                                                          >
           Config <u>CLI</u> Attributes
  Physical
                               IOS Command Line Interface
           192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback6
192.168.6.1/32 is directly connected, Loopback6
   С
                                                                                 ~
   L
   Buenosaires#
   Buenosaires#show ip ospf neig
                   Pri State
   Neighbor ID
                                            Dead Time
                                                         Address
   Interface
                     0 FULL/ -
                                             00:00:36
                                                          172.31.23.2
   5.5.5.5
   Serial0/0/1
   Buenosaires#
  Ctrl+F6 to exit CLI focus
                                                              Сору
                                                                           Paste
```

🗌 Тор

 Visualizacion de la lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustra el costo de cada interface



Physical Config CLI Attributes	
IOS Command Line Interface	
	^
Buenosaires>en Buenosaires#show ip ospf int	
Serial0/0/1 is up, line protocol is up	
Internet address is 172.31.23.1/30, Area 0 Process ID 1, Router ID 8.8.8.8, Network Type POINT-TO-POINT, C	ost:
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0	
No backup designated router on this network Timer intervals configured Hello 10 Dead 40 Wait 40 Betrans	mit
5 Hello due in 00:00:00	
<pre>Index 1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0)</pre>	
Last flood scan length is 1, maximum is 1 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec	
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 5.5.5.5	
Suppress hello for 0 neighbor(s) Buenosaires#	~
Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy	Paste
Тор	

• Visualizacion de el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.

Para visualizar las interfaces se utilizan el comando. (Show Running-config)

R3	_		\times
Physical Config CLI Attributes			
IOS Command Line Interface			
<pre>shutdown ! interface Serial0/0/1 bandwidth 256 ip address 172.31.23.1 255.255.255.252 ip ospf cost 9500 clock rate 128000 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! router ospf 1 router-id 8.8.8.8 log-adjacency-changes passive-interface Loopback4 passive-interface Loopback6 network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 ! ip classless ! ip flow-export version 9 !More Ctrl+F6 to exit CLI focus</pre>	Сору	Paste	<
П Тор			

Physical Config CLI Attributes IOS Command Line Interface interface Serial0/0/0 bandwidth 256 ip address 172.31.23.2 255.255.252 ip ospf cost 9500 ! interface Serial0/0/1 ip address 172.31.21.1 255.255.252 ! interface Vlanl no ip address shutdown	×
IOS Command Line Interface interface Serial0/0/0 bandwidth 256 ip address 172.31.23.2 255.255.252 ip ospf cost 9500 ! interface Serial0/0/1 ip address 172.31.21.1 255.255.252 ! interface Vlanl no ip address shutdown	
<pre>interface Serial0/0/0 bandwidth 256 ip address 172.31.23.2 255.255.252 ip ospf cost 9500 ! interface Serial0/0/1 ip address 172.31.21.1 255.255.252 ! interface Vlanl no ip address shutdown</pre>	
! router ospf 1 router-id 5.5.5.5 log-adjacency-changes passive-interface GigabitEthernet0/0 network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 network 10.10.10 0 0.0.255 area 0 network 209.165.200.0 0.0.0.7 area 0 ! ip classless ! ip flow-export version 9 More Ctrl+F6 to exit CLI focus	~
🗌 Тор	

¹ R3	_		×
Physical Config <u>CLI</u> Attributes			
IOS Command Line Interface			
<pre>interface Serial0/0/0 no ip address clock rate 2000000 shutdown ! interface Serial0/0/1 bandwidth 256 ip address 172.31.23.1 255.255.255.252 ip ospf cost 9500 clock rate 128000 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! router ospf 1 router-id 8.8.8.8 log-adjacency-changes passive-interface Loopback4 passive-interface Loopback5 passive-interface Loopback6 network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 ! ip classlessMore</pre>			<
Ctrl+F6 to exit CLI focus	Сору	Pas	te
1-			
юр			

Configuracion VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida

De acuerdo a las indicaciones se configuraron las Vlans con los comandos en cada Dispositivo.

S1>en

- S1#config t
- S1(config)#vlan 30
- S1(config-vlan)#name Adminitracion
- S1(config-vlan)#velan 40
- S1(config-vlan)#vlan 40
- S1(config-vlan)#name Mercado
- S1(config-vlan)#vlan 200
- S1(config-vlan)#Mantenimiento
- S1(config-vlan)#name Mantenimiento
- S1(config-vlan)#exit
- S1(config)#int vlan 200

S1(config-if)#

S1(config-if)#ip add 192.168.99.2 255.255.255.0

S1(config-if)#no shut

S1(config-if)#default-gateway 199.168.99.1

S1(config-if)#ip default-gateway 199.168.99.1

S1(config)#int f0/3

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 1

S1(config-if)#int f0/24

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#int range fa0/2, Fa0/4-23,g0/1-2

S1(config-if-range)#switchport mode access

S1(config-if-range)#int fa0/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan

S1(config-if)#switch access vlan 30

S1(config-if)#int range fa0/2, fa0/4-23 go/1-2

S1(config-if-range)#end

Para visualizar se puede usar el comando Show vlan brief, el resultado se puede apreciar en las siguientes graficas.

[®] Switch0		- 0	>
Physical Config CLI Attributes			
IOS Com	mand Line Interface		
Sl#show vlan brief			^
VLAN Name	Status	Ports	
l default	active	Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5,	
Fa0/6		Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,	
Fa0/10		Fa0/11, Fa0/12,	
Fa0/13, Fa0/14		Fa0/15, Fa0/16,	
Fa0/17, Fa0/18		Fa0/19, Fa0/20,	
Fa0/21, Fa0/22		Fa0/23, Gig0/1,	
Gig0/2 30 Adminitracion 40 Mercado	active	Fa0/1	
200 Mantenimiento	active		
1002 fddi-default	active		
1003 token-ring-default	active		
1005 trnet-default S1#	active		v
Ctrl+F6 to exit CLI focus		Copy Paste	
Тор			

□ Configuracion Switche S3

S3(config)#enable pass cisco S3(config)#line console 0 S3(config-line)#pass cisco S3(config-line)#login S3(config-line)#line vty 0 S3(config-line)#pass cisco S3(config-line)#pass cisco S3(config-line)#login S3(config-line)#service password-encryption S3(config-line)# service password-encryption S3(config-line)#end S3#config t S3(config)#vlan 30 S3(config-vlan)#name Administracion S3(config-vlan)#vlan 40 S3(config-vlan)#name Mercado S3(config-vlan)#vlan 200 S3(config-vlan)#name Mantenimiento S3(config-if)#ip add 192.168.99.3 255.255.255.0 S3(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.1

Configuracion Router Bogota

Bogota(config-subif)#int g0/0.40 Bogota(config-subif)#g0/0.30 Bogota(config-subif)#int g0/0.30 Bogota(config-subif)#encapsulation dot1q 30 Bogota(config-subif)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0 Bogota(config-subif)#int g0/0.40 Bogota(config-subif)#encapsulation dot1q 40 Bogota(config-subif)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0 Bogota(config-subif)#int g0/0.200 Bogota(config-subif)#encapsulation dot1q 200 Bogota(config-subif)#ip add 192.168.200.1 255.255.255.0 Bogota(config-subif)#ip add 192.168.200.1 255.255.255.0

□ Configuracion R1 Como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.

Bogota#config t

Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30 Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30 Bogota(config)#ip dhcp pool Administracion Bogota(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0 Bogota(dhcp-config)#ip dhcp pool Mercadeo Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.40.1 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0 Bogota(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan Bogota(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.99.2 255.255.255.0 Bogota(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan Bogota(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11 Bogota(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com Bogota(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1 Bogota(dhcp-config)#network 192.168.99.3 255.255.255.0

• Reservacion de las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas.

Con los siguientes comandos se reservan las primeras 30 direcciones IP para configuraciones estáticas.

Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30 Bogota(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.30

🤻 Bogot	a						-		\times
Physica	l Config	CLI	Attributes						
			IOS C	ommand Line	Interface				
Bogot % Inv Bogot Enter Bogot	a #ip dchp ralid inpu a # config configur a (config)	t detec t ation c #ip def	ed-addres ted at '^ commands, up exclude	s 192.168 ' marker. one per 1 d-address	.30.1 192. ine. End 192.168.3	.168.30.3 with CNT 30.1 192.	0 L/Z. 168.30	.30	~
% Inv	alid inpu	t deteo	ted at '	' marker.					
Bogot Bogot Bogot	a (config) a (config) a (config)	#ip dha #ip dha #ip dha	p exclude p exclude p poll Ad	d-address d-address min	192.168.3 192.168.4	30.1 192. 40.1 192.	168.30 168.40	.30 .30	

Configuracion NAT en R2 para permitir que los hosts puedan salir a internet.

Debido a que hay redes restringidas con los siguientes comandos se procede a que los hosr puedan salir a internet, utilizando configuración NAT.

Miami(config-if)#int g0/0 Miami(config-if)#ip nat inside Miami(config-if)#int s0/0/0 Miami(config-if)#ip nat outside Miami(config-if)#int s0/0/1 Miami(config-if)#ip nat outside Miami(config-if)#exit

• Configuracion de al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

Se configuraron las siguientes redes del router Miami, con el fin de permitir y restrinbguir el trafico como se nota a continuación. Para esto se utilizaron los comandos necesarios asi.

Miami(config)#access-list 1 permit 192.168.30.00.0.255 Miami(config)#access-list 1 permit 192.168.40.00.0.0.255 Miami(config)#ip nat pool internet 209.165.200.224 209.165.200.230 Miami(config)#ip nat pool internet 209.165.200.224 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248 Miami(config)#ip nat inside source list 1 pool internet Miami(config)#end

 Configuracion de al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

Se configuraron las siguientes redes del router Miami, con el fin de permitir y restrinbguir el trafico como se nota a continuación. Para esto se utilizaron los comandos necesarios asi.

Miami>ena Password: Miami#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Miami(config)#access-list 101 permit tcp any host 209.165.200.224 eq www Miami(config)#access-list 101 permit icmp any any echo-reply Miami(config)#int g0/0 Miami(config-if)#ip access-group 101 in Miami(config-if)#int s0/0/0 Miami(config-if)#ip access-group 101 out Miami(config-if)#int s0/0/1 Miami(config-if)#ip access-group 101 out Miami(config-if)#int g0/1 Miami(config-if)#ip access-group 101 out Miami(config-if)#end

 Verificacion de procesos de comunicación y redireccionamiento detráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute.



– 🗆 X

PC0



ПТор

CONCLUSION

A través del presente ejercicio y los casos o escenarios propuestos, se logró demostrar conocimientos adquiridos durante el transcurso del diplomado, pero sobre todo se logró adquir destreza a la hora de utilizar cada configuración.

Cada caso planteado y configurado en Packet Tracer, constituía un tema diferente presentado en los módulos del diplomado, lo que llevo a que repasáramos los conceptos para aplicarlos en los escenarios.

Los objetivos planteados se pudieron solucionar.

A través de estos escenarios propuestos se logró un aprendizaje más profundo en los conceptos de Networking.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Temática:IntroducciónaredesconmutadasCISCO. (2014).Introducción a redes conmutadas.Principios de Enrutamiento yConmutación.Recuperadodehttps://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module1/index.html#1.0.1.1

Temática: Configuración y conceptos básicos de Switching CISCO. (2014). Configuración y conceptos básicos de Switching. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module2/index.html#2.0.1.1</u>

Temática:

VLANs

CISCO. (2014). VLANs. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-</u>

assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module3/index.html#3.0.1.1

Temática:ConceptosdeRoutingCISCO. (2014).Conceptos de Routing.Principios de Enrutamiento yConmutación.Recuperadodehttps://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module4/index.html#4.0.1.1

Temática:EnrutamientoentreVLANsCISCO. (2014).Enrutamiento entre VLANs.Principios de Enrutamiento yConmutación.Recuperadodehttps://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module5/index.html#5.0.1.1

Temática:EnrutamientoEstáticoCISCO. (2014).EnrutamientoEstático.PrincipiosdeEnrutamientoyConmutación.Recuperadodehttps://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module6/index.html#6.0.1.1

Enrutamiento Temática: Dinámico CISCO. (2014). Enrutamiento Dinámico. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado https://static-coursede assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module7/index.html#7.0.1.1 Temática: OSPF de sola una área CISCO. (2014). OSPF de una sola área. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de https://static-courseassets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module8/index.html#8.0.1.1 Listas Temática: de control de acceso CISCO. (2014). Listas de control de acceso. Principios de Enrutamiento y

Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-</u> assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module9/index.html#9.0.1.1

Temática:DHCPCISCO. (2014). DHCP. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado
dehttps://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module10/index.html#10.0.1.1

Temática: Traducción de direcciones IP para IPv4 CISCO. (2014). Traducción de direcciones IP para IPv4. Principios de Enrutamiento y Conmutación. Recuperado de <u>https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/RSE50ES/module11/index.html#11.0.1.1</u>