PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS

FRANKY JOHAN RUGE CASTELLANOS

UNVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD FACULTADA DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIAS INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES BOGOTA 2.019

PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS

FRANKY JOHAN RUGE CASTELLANOS

Prueba de Habilidades Practicas CCNA para optar por el título de Ingeniero de Telecomunicaciones

> Director JUAN CARLOS VESGA

UNVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD FACULTADA DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIAS INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES BOGOTA 2.019

Contenido

INT	RODUCO	CIÓN5
1.	DESAR	ROLLO DE LOS ESCENARIOS6
1.	1. ESC	CENARIO 1 6
1.	2. DES	SARROLLO
	1.2.1.	Parte 1: Configuración de enrutamiento16
	1.2.2.	Parte 2: Tabla de Enrutamiento22
	1.2.3.	Parte 3: Desactivar la propagación del protocolo RIP29
	1.2.4.	Parte 4: Verificación del protocolo RIP30
	1.2.5.	Parte 5: Configurar el encapsulamiento y autenticación PPP31
	1.2.6.	Parte 6: Configuración de PAT33
	1.2.7.	Parte 7: Configuración del servicio DHCP37
1.	3. ESC	CENARIO 241
1.	4. DE	SARROLLO ¡Error! Marcador no definido.41
	1.4.1.	Configurar el direccionamiento IP42
	1.4.2.	Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv243
	1.4.3.	Configurar VLANs, 50
	1.4.4.	En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup 55
	1.4.5.	Asignar direcciones IP a los Switches
	1.4.6. de red	Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema 56
	1.4.7.	Implementar DHCP and NAT for IPv4
	1.4.8.	Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40 59
	1.4.9. configu	Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para raciones estáticas
	1.4.10. internet	Configurar NAT en R2 para permitir que los host puedan salir a 62
	1.4.11.	Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar
	1.4.12. en los re	Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico outers
2.	CONCL	USIONES
REF	ERENC	A BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

Demostrar que los futuros profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, graduados de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD se pueden desempeñar a cabalidad en funciones de alto nivel en e I campo laboral, demostrando así un excelente conocimiento y proactividad en el desempeño y desarrollo de actividades, dando así solución a problemáticas empresariales y generando nuevos proyectos en el área referente redes de telecomunicaciones como lo son el Networking y redes convergentes enmarcadas en el Internet del Todo.

1. DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS

1.1. ESCENARIO 1

Una empresa posee sucursales distribuidas en las ciudades de Bogotá y Medellín, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



Este escenario plantea el uso de RIP como protocolo de enrutamiento, considerando que se tendrán rutas por defecto redistribuidas; asimismo, habilitar el encapsulamiento PPP y su autenticación.

Los routers Bogota2 y medellin2 proporcionan el servicio DHCP a su propia red LAN y a los routers 3 de cada ciudad.

Debe configurar PPP en los enlaces hacia el ISP, con autenticación.

Debe habilitar NAT de sobrecarga en los routers Bogota1 y medellin1.

1.2. DESARROLLO

Como trabajo inicial se debe realizar lo siguiente.

Realizar las rutinas de diagnóstico y dejar los equipos listos para su configuración (asignar nombres de equipos, asignar claves de seguridad, etc).

Se realiza el conjunto de las rutinas mencionadas anteriormente mediante las siguientes líneas de comandos mencionadas a continuación para cada uno de los dispositivos comprendidos dentro de la red:

• R1 BOGOTA

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host Router (config) # hostname R1-BOGOTA R1-BOGOTA(config)#

• R2-BOGOTA

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host Router (config) # hostname R2-BOGOTA R2-BOGOTA(config)#

BOGOTA1

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario

Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host Router (config) # hostname BOGOTA1 BOGOTA1(config)#

ISP

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host

Router (config) # hostname ISP ISP(config)#

MEDELLIN1

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host Router (config) # hostname MEDELLIN1 MEDELLIN1 (config)#

R1 MEDELLIN

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host Router (config) # hostname R1-MEDELLIN R1-MEDELLIN (config)#

R2 MEDELLIN

Asignación de contraseña EXEC privilegiado Router (config) # enable secret cisco

Cifrado de contraseñas Router (config) # service password-encryption

Aviso de seguridad en la red

Router (config) # banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

Contraseñas de EXEC de usuario

Router (config) # line console 0 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Contraseñas de EXEC de VTY Router (config) # line vty 0 15 Router (config-line) # password class Router (config-line) # login Router (config-line) # exit

Nombre de Host

Router (config) # hostname R2-MEDELLIN R2-MEDELLIN (config)#



Realizar la conexión física de los equipos con base en la topología de red

• R1 BOGOTA

R1-BOGOTA(config)#interface FastEthernet0/0 R1-BOGOTA(config-if)#ip address 172.29.0.1 255.255.255.0 R1-BOGOTA(config-if)#no shutdown R1-BOGOTA(config-if)#exit R1-BOGOTA(config)#interface serial 1/0 R1-BOGOTA(config-if)#ip address 172.29.0.1 255.255.255.0 R1-BOGOTA(config-if)#clock rate 2000000 R1-BOGOTA(config-if)#bandwidth 256 R1-BOGOTA(config-if)#no shutdown R1-BOGOTA(config-if)#exit R1-BOGOTA(config)#interface serial 1/2 R1-BOGOTA(config-if)#ip address 172.29.3.5 255.255.255.252 R1-BOGOTA(config-if)#clock rate 2000000 R1-BOGOTA(config-if)#bandwidth 256 R1-BOGOTA(config-if)#no shutdown R1-BOGOTA(config-if)#exit R1-BOGOTA(config)#interface serial 1/3 R1-BOGOTA(config-if)#ip address 172.29.3.1 255.255.255.252 R1-BOGOTA(config-if)#no shutdown

R1-BOGOTA(config-if)#exit

• R2 BOGOTA

BOGOTA 1

BOGOTA1(config)#interface serial 1/0 BOGOTA1(config-if)#ip address 209.17.220.5 255.255.255.252 BOGOTA1(config-if)#no shutdown BOGOTA1(config-if)#exit BOGOTA1(config)#interface serial 1/1 BOGOTA1(config-if)#ip address 172.29.3.10 255.255.255.252 BOGOTA1(config-if)#no shutdown BOGOTA1(config-if)#exit BOGOTA1(config)#interface serial 1/2 BOGOTA1(config-if)#ip address 172.29.3.6 255.255.255.252 BOGOTA1(config-if)#no shutdown BOGOTA1(config-if)#exit BOGOTA1(config)#interface serial 1/3 BOGOTA1(config-if)#ip address 172.29.3.2 255.255.255.252 BOGOTA1(config-if)#clock rate 2000000 BOGOTA1(config-if)#bandwidth 256 BOGOTA1(config-if)#no shutdown BOGOTA1(config-if)#exit

ISP

ISP(config)#interface serial 1/0 ISP(config-if)#ip address 209.17.220.6 255.255.255.252 ISP(config-if)#clock rate 2000000 ISP(config-if)#bandwidth 256 ISP(config-if)#no shutdown ISP(config)#interface serial 1/0 ISP(config)#interface serial 1/0 ISP(config-if)#ip address 209.17.220.1 255.255.255.252 ISP(config-if)#clock rate 2000000 ISP(config-if)#bandwidth 256 ISP(config-if)#no shutdown ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#exit

MEDELLIN 1

MEDELLIN1(config)#interface serial 1/0 MEDELLIN1(config-if)#ip address 172.29.6.1 255.255.255.252 MEDELLIN1(config-if)#no shutdown MEDELLIN1(config-if)#exit MEDELLIN1(config)#interface serial 1/1 MEDELLIN1(config-if)#ip address 209.17.220.2 255.255.255.252 MEDELLIN1(config-if)#no shutdown MEDELLIN1(config-if)#exit MEDELLIN1(config)#interface serial 1/2 MEDELLIN1(config-if)#ip address 172.29.6.9 255.255.255.252 MEDELLIN1(config-if)#clock rate 2000000 MEDELLIN1(config-if)#bandwidth 256 MEDELLIN1(config-if)#no shutdown MEDELLIN1(config-if)#exit MEDELLIN1(config)#interface serial 1/3 MEDELLIN1(config-if)#ip address 172.29.6.13 255.255.255.252 MEDELLIN1(config-if)#no shutdown MEDELLIN1(config-if)#exit

 R2-MEDELLIN R2-MEDELLIN(config)#interface FastEthernet0/0 R2-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.4.129 255.255.255.128 R2-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R2-MEDELLIN(config-if)#exit R2-MEDELLIN(config)#interface serial 1/1 R2-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.5 255.255.255.252 R2-MEDELLIN(config-if)#clock rate 2000000 R2-MEDELLIN(config-if)#bandwidth 256 R2-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R2-MEDELLIN(config-if)#exit R2-MEDELLIN(config)#interface serial 1/2 R2-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.10 255.255.255.252 R2-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R2-MEDELLIN(config-if)#exit R2-MEDELLIN(config)#interface serial 1/3 R2-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.14 255.255.255.252 R2-MEDELLIN(config-if)#clock rate 2000000 R2-MEDELLIN(config-if)#bandwidth 256 R2-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R2-MEDELLIN(config-if)#exit

R1 MEDELLIN

R1-MEDELLIN(config)#interface FastEthernet0/0 R1-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.4.1 255.255.255.128 R1-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R1-MEDELLIN(config)#interface serial 1/0 R1-MEDELLIN(config)#interface serial 1/0 R1-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.2 255.255.255.252 R1-MEDELLIN(config-if)#clock rate 2000000 R1-MEDELLIN(config-if)#bandwidth 256 R1-MEDELLIN(config-if)#bandwidth 256 R1-MEDELLIN(config-if)#no shutdown R1-MEDELLIN(config-if)#exit R1-MEDELLIN(config)#interface serial 1/0 R1-MEDELLIN(config)#interface serial 1/0 R1-MEDELLIN(config)#interface serial 1/0 R1-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.6 255.255.255.252 R1-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.6 255.255.255.252 R1-MEDELLIN(config-if)#ip address 172.29.6.6 255.255.255.255.252

En el punto anterior se realiza la configuración y asignación de direccionamiento IP y adicionalmente se realiza la configuración de los puertos seriales definiendo cual es DTE y cual es DCE

Configurar la topología de red, de acuerdo con las siguientes especificaciones.

1.2.1. Parte 1: Configuración de enrutamiento

a) Configurar el enrutamiento en la red usando el protocolo RIP versión 2,

declare la red principal, desactive la sumarización automática.

RED PRINCIPAL

Al realizar el proceso de sumarizacion se determina que la red que abarca todo el segmento de red que utilizara rip 2 es el siguiente:

network 172.29.0.0

A continuacion se realiza la configuracion del protocolo RIP version 2 y adicionalmente se realiza la desactivacion de la sumarizacion automatica en cada uno de los router inmersos dentro de la red:

R2-MEDELLIN

R2-MEDELLIN(config)#router rip R2-MEDELLIN(config-router)#version 2 R2-MEDELLIN(config-router)#no auto-summary R2-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.6.4 R2-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.6.8 R2-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.6.12 R2-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.4.128 R2-MEDELLIN(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

R1-MEDELLIN

R1-MEDELLIN(config)#router rip R1-MEDELLIN(config-router)#version 2 R1-MEDELLIN(config-router)#no auto-summary R1-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.4.0 R1-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.6.0 R1-MEDELLIN(config-router)#network 172.29.6.4 R1-MEDELLIN(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

MEDELLIN1

MEDELLIN1(config)#router rip MEDELLIN1(config-router)#version 2 MEDELLIN1(config-router)#no auto-summary MEDELLIN1(config-router)#network 172.29.6.12 MEDELLIN1(config-router)#network 172.29.6.0 MEDELLIN1(config-router)#network 172.29.6.8 MEDELLIN1(config-router)#passive-interface serial 1/1

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface Seriall/1
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

• BOGOTA1

BOGOTA1(config)#router rip BOGOTA1(config-router)#version 2 BOGOTA1 (config-router)#no auto-summary BOGOTA1 (config-router)#network 172.29.3.0 BOGOTA1 (config-router)#network 172.29.3.4 BOGOTA1 (config-router)#network 172.29.3.8 BOGOTA1 (config-router)#passive-interface serial 1/0

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface Serial1/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

R2-BOGOTA

R2-BOGOTA(config)#router rip R2-BOGOTA(config-router)#version 2 R2-BOGOTA(config-router)#no auto-summary R2-BOGOTA(config-router)#network 172.29.3.8 R2-BOGOTA(config-router)#network 172.29.3.12 R2-BOGOTA(config-router)#network 172.29.1.0 R2-BOGOTA(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
```

• R1 BOGOTA

R1-BOGOTA(config)#router rip R1-BOGOTA(config-router)#version 2 R1-BOGOTA(config-router)#no auto-summary R1-BOGOTA(config-router)#network 172.29.3.8 R1-BOGOTA(config-router)#network 172.29.3.12 R1-BOGOTA(config-router)#network 172.29.1.0 R1-BOGOTA(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0

Al revisar el comando Show Running-config se evidencia que queda configurado el enrutamiento RIP version 2, se define la interfas pasiva, se define a cual red se le aplica el protocolo y adicionalmente se identifica que se aplica el comando de no sumarización.

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
```

- b) Los routers Bogota1 y Medellín deberán añadir a su configuración de enrutamiento una ruta por defecto hacia el ISP y, a su vez, redistribuirla dentro de las publicaciones de RIP.
 - MEDELLIN 1

ENRUTAMIENTO UNA RUTA POR DEFECTO HACIA EL ISP

MEDELLIN1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.17.220.1

DISTRIBUCION DENTRO DE LAS PUBLICACIONES DE RIP

MEDELLIN1(config)#router rip MEDELLIN1(config-router)#default-information originate

Mediante el comando SHOW IP ROUTE se verifica la configuracion de las rutas por defecto configradas dentro del router MEDELLIN1, evidencia que se resalta el la siguiente imagen la cual se realiza dentro del router R2-MEDELLIN que reconocion esa ruta.

```
R2-MEDELLIN#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.6.13 to network 0.0.0.0
    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
       172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:12, Serial1/1
R
С
       172.29.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
      172.29.6.0/30 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:12, Serial1/1
R
                     [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:16, Serial1/2
                     [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:16, Serial1/3
С
      172.29.6.4/30 is directly connected, Serial1/1
С
       172.29.6.8/30 is directly connected, Serial1/2
С
       172.29.6.12/30 is directly connected, Serial1/3
  0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:16, Serial1/3
R*
              [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:16, Serial1/2
```

• BOGOTA 1

ENRUTAMIENTO UNA RUTA POR DEFECTO HACIA EL ISP

BOGOTA1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.17.220.6

DISTRIBUCION DENTRO DE LAS PUBLICACIONES DE RIP

BOGOTA1(config)#router rip BOGOTA1(config-router)#default-information originate

Mediante el comando SHOW IP ROUTE se verifica la configuracion de las rutas por defecto configradas dentro del router BOGOTA1, evidencia que se resalta el la siguiente imagen la cual se realiza dentro del router R1-BOGOTA que reconocion esa ruta.

```
R1-BOGOTA#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.3.6 to network 0.0.0.0
    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
С
      172.29.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R
       172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:08, Serial1/0
С
      172.29.3.0/30 is directly connected, Seriall/3
С
      172.29.3.4/30 is directly connected, Seriall/2
R
       172.29.3.8/30 [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:08, Serial1/0
                     [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:26, Serial1/2
                     [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:26, Serial1/3
     172.29.3.12/30 is directly connected, Serial1/0
С
R*
   0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:26, Serial1/2
               [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:26, Serial1/3
```

 c) El router ISP deberá tener una ruta estática dirigida hacia cada red interna de Bogotá y Medellín para el caso se sumarizan las subredes de cada uno a /22.

La sumarización se realiza para que a la hora de configurar enrutamiento se minimicen las rutas lo que hace mas sencillo el poder configurar el enrutador y minimizar el número de redes dentro de un protocolo de enrutamiento Por lo tanto, dentro del ISP y después de realizar la sumarizacion de las redes se configuran las rutas estáticas de la siguiente manera:

ISP(config)#ip route 172.29.4.0 255.255.252.0 209.17.220.2 ISP(config)#ip route 172.29.0.0 255.255.252.0 209.17.220.5

1.2.2. Parte 2: Tabla de Enrutamiento

 a) Verificar la tabla de enrutamiento en cada uno de los routers para comprobar las redes y sus rutas.

A continuación, se realiza la verificación del estado de las rutas y su respectivo protocolo, lo cual se realiza mediante el comando SHOW IP ROUTE en cada uno de los ROUTER del montaje

R1 BOGOTA

```
Password:
R1-BOGOTA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.3.6 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
       172.29.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
С
       172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:22, Serial1/0
R
С
       172.29.3.0/30 is directly connected, Seriall/3
С
       172.29.3.4/30 is directly connected, Seriall/2
R
       172.29.3.8/30 [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:04, Serial1/3
                     [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:04, Serial1/2
                     [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:22, Serial1/0
С
       172.29.3.12/30 is directly connected, Serial1/0
   0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:04, Serial1/2
R*
               [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:04, Serial1/3
```

R2 BOGOTA

```
R2-BOGOTA#SHOW IP ROUTE
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.3.10 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
       172.29.0.0/24 [120/1] via 172.29.3.13, 00:00:02, Serial1/0
R
С
        172.29.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
        172.29.3.0/30 [120/1] via 172.29.3.10, 00:00:06, Serial1/1
R
                      [120/1] via 172.29.3.13, 00:00:02, Serial1/0
        172.29.3.4/30 [120/1] via 172.29.3.10, 00:00:06, Serial1/1
R
                      [120/1] via 172.29.3.13, 00:00:02, Serial1/0
С
        172.29.3.8/30 is directly connected, Seriall/1
С
        172.29.3.12/30 is directly connected, Serial1/0
R*
     0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.3.10, 00:00:06, Serial1/1
```

BOGOTA 1

```
BOGOTAl#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, Ll - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 209.17.220.6 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R
       172.29.0.0/24 [120/1] via 172.29.3.1, 00:00:11, Serial1/3
                      [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:11, Serial1/2
R
        172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.9, 00:00:13, Serial1/1
С
        172.29.3.0/30 is directly connected, Serial1/3
С
        172.29.3.4/30 is directly connected, Serial1/2
С
        172.29.3.8/30 is directly connected, Seriall/1
R
        172.29.3.12/30 [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:11, Serial1/2
                       [120/1] via 172.29.3.1, 00:00:11, Serial1/3
                       [120/1] via 172.29.3.9, 00:00:13, Serial1/1
     209.17.220.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
        209.17.220.4 is directly connected, Serial1/0
S*
     0.0.0.0/0 [1/0] via 209.17.220.6
```

ISP

```
ISP#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.29.0.0/22 is subnetted, 2 subnets
s
        172.29.0.0 [1/0] via 209.17.220.5
s
        172.29.4.0 [1/0] via 209.17.220.2
     209.17.220.0/30 is subnetted, 2 subnets
С
        209.17.220.0 is directly connected, Serial1/1
С
         209.17.220.4 is directly connected, Serial1/0
```

MEDELLIN1

```
MEDELLIN1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 209.17.220.1 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R
        172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:18, Serial1/0
R
        172.29.4.128/25 [120/1] via 172.29.6.10, 00:00:00, Serial1/2
                        [120/1] via 172.29.6.14, 00:00:00, Serial1/3
С
        172.29.6.0/30 is directly connected, Serial1/0
R
        172.29.6.4/30 [120/1] via 172.29.6.10, 00:00:00, Serial1/2
                      [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:18, Serial1/0
                      [120/1] via 172.29.6.14, 00:00:00, Serial1/3
        172.29.6.8/30 is directly connected, Serial1/2
C
С
        172.29.6.12/30 is directly connected, Serial1/3
     209.17.220.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
        209.17.220.0 is directly connected, Serial1/1
S*
     0.0.0.0/0 [1/0] via 209.17.220.1
```

R2 MEDELLIN

```
R2-MEDELLIN#show ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.6.13 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
        172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:15, Serial1/1
R
С
        172.29.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R
        172.29.6.0/30 [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:17, Serial1/2
                      [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:15, Serial1/1
                      [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:17, Serial1/3
C
        172.29.6.4/30 is directly connected, Seriall/1
С
        172.29.6.8/30 is directly connected, Serial1/2
С
        172.29.6.12/30 is directly connected, Seriall/3
R*
     0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:17, Serial1/3
               [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:17, Serial1/2
```

R1 MEDELLIN

```
R1-MEDELLIN#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.6.1 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C
       172.29.4.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R
       172.29.4.128/25 [120/1] via 172.29.6.5, 00:00:18, Serial1/1
C
       172.29.6.0/30 is directly connected, Serial1/0
С
       172.29.6.4/30 is directly connected, Serial1/1
R
       172.29.6.8/30 [120/1] via 172.29.6.1, 00:00:06, Serial1/0
                      [120/1] via 172.29.6.5, 00:00:18, Serial1/1
       172.29.6.12/30 [120/1] via 172.29.6.1, 00:00:06, Serial1/0
R
```

```
[120/1] via 172.29.6.5, 00:00:18, Serial1/1
```

```
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.6.1, 00:00:06, Serial1/0
```

b) Verificar el balanceo de carga que presentan los routers.

Se evidencia el balanceo de cargas teniendo en cuenta que existen varios caminos para llegar a su destino

```
R2-MEDELLIN#show ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.6.13 to network 0.0.0.0
     172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R
        172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:15, Serial1/1
C
        172.29.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R
        172.29.6.0/30 [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:17, Serial1/2
                      [120/1] via 172.29.6.6, 00:00:15, Serial1/1
                      [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:17, Serial1/3
С
        172.29.6.4/30 is directly connected, Seriall/1
С
        172.29.6.8/30 is directly connected, Seriall/2
С
        172.29.6.12/30 is directly connected, Serial1/3
R*
   0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.6.13, 00:00:17, Serial1/3
               [120/1] via 172.29.6.9, 00:00:17, Serial1/2
```

```
Password:
R1-BOGOTA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 172.29.3.6 to network 0.0.0.0
    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
С
       172.29.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
        172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:22, Serial1/0
R
С
        172.29.3.0/30 is directly connected, Seriall/3
С
        172.29.3.4/30 is directly connected, Seriall/2
R
        172.29.3.8/30 [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:04, Serial1/3
                      [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:04, Serial1/2
                      [120/1] via 172.29.3.14, 00:00:22, Serial1/0
С
       172.29.3.12/30 is directly connected, Serial1/0
    0.0.0.0/0 [120/1] via 172.29.3.6, 00:00:04, Serial1/2
R*
               [120/1] via 172.29.3.2, 00:00:04, Serial1/3
```

c) Obsérvese en los routers Bogotá1 y Medellín1 cierta similitud por su ubicación, por tener dos enlaces de conexión hacia otro router y por la ruta por defecto que manejan.

La red tiene una topologia similar, adicionalmente cuentan con segmentos de red del mismo tamaño en todos sus nodos.

 d) Los routers Medellín1 y Bogotá1 también presentan redes conectadas directamente y recibidas mediante RIP.

Mediante el Comando SHOW IP ROUTE se obtiene una visualización de la totalidad de rutas que se encuentran configuradas y que conoce el router, en el caso especifico de este punto se observan las rutas que se encuentran funcionando mediante el protocolo RIP

BOGOTA 1

```
BOGOTAl#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 209.17.220.6 to network 0.0.0.0
    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
       172.29.0.0/24 [120/1] via 172.29.3.1, 00:00:11, Serial1/3
R
                      [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:11, Serial1/2
       172.29.1.0/24 [120/1] via 172.29.3.9, 00:00:13, Serial1/1
R
С
       172.29.3.0/30 is directly connected, Serial1/3
С
       172.29.3.4/30 is directly connected, Serial1/2
С
       172.29.3.8/30 is directly connected, Seriall/1
R
       172.29.3.12/30 [120/1] via 172.29.3.5, 00:00:11, Serial1/2
                       [120/1] via 172.29.3.1, 00:00:11, Serial1/3
                       [120/1] via 172.29.3.9, 00:00:13, Serial1/1
    209.17.220.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
       209.17.220.4 is directly connected, Serial1/0
S*
   0.0.0.0/0 [1/0] via 209.17.220.6
```

MEDELLIN1

```
MEDELLIN1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 209.17.220.1 to network 0.0.0.0
    172.29.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
R
       172.29.4.0/25 [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:18, Serial1/0
R
       172.29.4.128/25 [120/1] via 172.29.6.10, 00:00:00, Serial1/2
                       [120/1] via 172.29.6.14, 00:00:00, Serial1/3
С
       172.29.6.0/30 is directly connected, Serial1/0
R
       172.29.6.4/30 [120/1] via 172.29.6.10, 00:00:00, Serial1/2
                     [120/1] via 172.29.6.2, 00:00:18, Serial1/0
                     [120/1] via 172.29.6.14, 00:00:00, Serial1/3
С
       172.29.6.8/30 is directly connected, Serial1/2
С
       172.29.6.12/30 is directly connected, Serial1/3
    209.17.220.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
      209.17.220.0 is directly connected, Serial1/1
S*
   0.0.0.0/0 [1/0] via 209.17.220.1
```

e) Las tablas de los routers restantes deben permitir visualizar rutas redundantes para el caso de la ruta por defecto.

Son las que se especificaron en el punto b, donde se halle más de una ruta para acceder a internet.

La topologia cuenta con canales redundantes para apuntar hacia los caminos deseados con los cuales se logra obtener una comunicación fluida hacia los diferentes destinos. f) El router ISP solo debe indicar sus rutas estáticas adicionales a las directamente conectadas.

Como se evidencia en la siguiente imagen obtenida de ejecutar el comando SOW IP ROUTE se logra identificar con la letra S las rutas estáticas que se configuraron previamente, adicionalmente con la letra C se observan las rutas directamente conectadas.

```
ISP#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    172.29.0.0/22 is subnetted, 2 subnets
s
      172.29.0.0 [1/0] via 209.17.220.5
       172.29.4.0 [1/0] via 209.17.220.2
s
    209.17.220.0/30 is subnetted, 2 subnets
С
       209.17.220.0 is directly connected, Seriall/1
С
       209.17.220.4 is directly connected, Serial1/0
```

1.2.3. Parte 3: Desactivar la propagación del protocolo RIP

 a) Para no propagar las publicaciones por interfaces que no lo requieran se debe deshabilitar la propagación del protocolo RIP, en la siguiente tabla se indican las interfaces de cada router que no necesitan desactivación.

ROUTER	INTERFAZ
Bogota1	SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0; SERIAL0/1/1
Bogota2	SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1
Bogota3	SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0
Medellín1	SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/1
Medellín2	SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1
Medellín3	SERIAL0/0/0; SERIAL0/0/1; SERIAL0/1/0
ISP	No lo requiere

1.2.4. Parte 4: Verificación del protocolo RIP

- a) Verificar y documentar las opciones de enrutamiento configuradas en los routers, como el passive interface para la conexión hacia el ISP, la versión de RIP y las interfaces que participan de la publicación entre otros datos.
- b) Verificar y documentar la base de datos de RIP de cada router, donde se informa de manera detallada de todas las rutas hacia cada red.

El punto a y b del ítem 1.2.4 se obtiene ejecutando el comando SHOW RUNNING-CONFIG y revisar su configuración hasta llegar al protocolo de enrutamiento RIP, con el cual se describen parámetros tales como lo son la versión del RIP, si hay interfaces pasivas y si se está ejecutando la sumarización, a continuación, se revela esta información obtenida en cada uno de los router.

R2MEDELLIN

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

R1MEDELLIN

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

MEDELLIN1

```
router rip
version 2
passive-interface Seriall/1
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

• BOGOTA1

```
router rip
version 2
passive-interface Serial1/0
network 172.29.0.0
no auto-summary
```

• R2 BOGOTA

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
```

R1 BOGOTA

```
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.29.0.0
```

1.2.5. Parte 5: Configurar el encapsulamiento y autenticación PPP

 a) Según la topología se requiere que el enlace Medellín1 con ISP sea configurado con autenticación PAP.

Como ya se habían asignado los nombres de cada router, se procede a

introducir los siguientes comandos para activar la autenticación PAP entre

ISP y Medellin1.

ISP(config)#username MEDELLIN1 password cisco ISP(config)#interface serial 1/1 ISP(config-if)#encapsulation ppp ISP(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to down ISP(config-if)#ppp authentication pap ISP(config-if)#ppp pap sent-username ISP password cisco

MEDELLIN11(config)#username ISP password cisco MEDELLIN1(config)# interface serial 1/1 MEDELLIN1(config-if)#encapsulation ppp MEDELLIN1(config-if)#ppp authentication pap MEDELLIN1(config-if)#ppp pap sent-username MEDELLIN1 password cisco MEDELLIN1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up

Verificación

Se realiza haciendo prueba de Ping en la cual es posible observar que desde los dos router es posible comunicarse entre los dos extremos de la comunicación.

```
MEDELLIN1#ping 209.17.220.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.17.220.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
```

```
ISP#ping 209.17.220.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.17.220.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/7 ms
```

b) El enlace Bogotá1 con ISP se debe configurar con autenticación CHAP.

```
ISP(config)#username BOGOTA1 password cisco
ISP(config)#interface serial 1/0
ISP(config-if)#encapsulation ppp
ISP(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to down
ISP(config-if)#ppp authentication chap
ISP(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
```

BOGOTA1(config)#username ISP password cisco BOGOTA1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down BOGOTA1(config)# interface serial 1/0 BOGOTA1(config-if)#encapsulation ppp BOGOTA1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up BOGOTA1(config-if)#ppp authentication chap BOGOTA1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down BOGOTA1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down BOGOTA1(config-if)# %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up

VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD

Una vez realizada la configuración entre el router ISP y BOGOTA1 con encapsulación PPP y autenticación CHAP se revisan las pruebas de conectividad mediante PING

```
BOGOTAl#ping 209.17.220.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.17.220.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

```
ISP#ping 209.17.220.5
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.17.220.5, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
```

1.2.6. Configuración de PAT

a) En la topología, si se activa NAT en cada equipo de salida (Bogotá1 y Medellín1), los routers internos de una ciudad no podrán llegar hasta los routers internos en el otro extremo, sólo existirá comunicación hasta los routers Bogotá1, ISP y Medellín1.

Con la red obtenida de la sumarización que se realizó anteriormente, teniendo en cuenta que la red completa para el router MEDELLIN1 es la 172.29.4.0 con mascara 22 y BOGOTA es la 172.29.0.0 mascara 22 y se realiza el siguiente procedimiento:

MEDELLIN1(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 1/1 MEDELLIN1(config)#access-list 1 permit 172.29.0 0.0.3.255 MEDELLIN1(config)#interface serial 1/1 MEDELLIN1(config-if)#ip nat outside MEDELLIN1(config-if)#interface serial 1/0 MEDELLIN1(config-if)#ip nat intside MEDELLIN1(config-if)#interface serial 1/2 MEDELLIN1(config-if)#ip nat intside MEDELLIN1(config-if)#interface serial 1/3 MEDELLIN1(config-if)#ip nat intside MEDELLIN1(config-if)#exit

b) Después de verificar lo indicado en el paso anterior proceda a configurar el NAT en el router Medellín1. Compruebe que la traducción de direcciones indique las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una prueba de ping, la dirección debe ser traducida automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 del router Medellín1, cómo diferente puerto.

En la siguiente imagen se evidencia la transformación de las direcciones IP, cual es la dirección de entrada y cuál es la de salida

MEDEI	LLIN1#show ip nat	translations		
Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	209.17.220.2:5	172.29.4.31:5	209.17.220.1:5	209.17.220.1:5
icmp	209.17.220.2:6	172.29.4.31:6	209.17.220.1:6	209.17.220.1:6
icmp	209.17.220.2:7	172.29.4.31:7	209.17.220.1:7	209.17.220.1:7
icmp	209.17.220.2:8	172.29.4.31:8	209.17.220.1:8	209.17.220.1:8

Mediante este ping se evidencia que la conectividad entre los dos extremos de las redes teniendo en cuenta que se realiza una NAT



c) Proceda a configurar el NAT en el router Bogotá1. Compruebe que la traducción de direcciones indique las interfaces de entrada y de salida. Al realizar una prueba de ping, la dirección debe ser traducida automáticamente a la dirección de la interfaz serial 0/1/0 del router Bogotá1, cómo diferente puerto.

BOGOTA1(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 1/0 overload BOGOTA1(config)#access-list 1 permit 172.29.0 0.0.3.255 BOGOTA1(config)#interface serial 1/0 BOGOTA1(config-if)#ip nat outside BOGOTA1(config-if)#interface serial 1/1 BOGOTA1(config-if)#ip nat intside Se verifica la tabla de conversiones obteniendo los siguientes resultados:

```
BOGOTAl#show ip nat translationsPro Inside globalInside localOutside localOutside globalicmp 209.17.220.5:13172.29.0.31:13209.17.220.6:13209.17.220.6:13icmp 209.17.220.5:14172.29.0.31:14209.17.220.6:14209.17.220.6:14icmp 209.17.220.5:15172.29.0.31:15209.17.220.6:15209.17.220.6:15icmp 209.17.220.5:16172.29.0.31:16209.17.220.6:16209.17.220.6:16
```

Adicionalmente se verifica mediante un PING la conectividad que hay hacia el otro extremo y responde sin novedad alguna.

PCA BOGOTA

Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes	
Commond	Promot				
Command	Frompt				
C:\>pi	ng 209.1	7.220.6			
Pingin	lg 209.17	.220.6 wi	th 32 bytes	of data:	
Reply	from 209	.17.220.6	: bytes=32 t	time=13ms T	TL=253
Reply	from 209	.17.220.6	: bytes=32 t	time=7ms TT	L=253
Reply	from 209	.17.220.6	: bytes=32 t	time=2ms TT	L=253
Reply	from 209	.17.220.6	: bytes=32 t	time=4ms TT	L=253
Ping s Pa Approx Mi	tatistic ckets: S imate ro nimum =	s for 209 ent = 4, und trip 2ms, Maxi	.17.220.6: Received = 4 times in mi: mum = 13ms,	4, Lost = 0 lli-seconds Average =	(0% loss), : 6ms

1.2.7. Parte 7: Configuración del servicio DHCP

 a) Configurar la red Medellín2 y Medellín3 donde el router Medellín 2 debe ser el servidor DHCP para ambas redes Lan.

Mediante la siguiente configuración se realiza la configuración DHCP para la red LAN 172.29.4.0 macara 255.255.128

R1-MEDELLIN(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.4.1 172.29.4.30 R1-MEDELLIN(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.4.129 172.29.4.158 R1-MEDELLIN(config)#ip dhcp pool R1-MEDELLIN

R1-MEDELLIN(dhcp-config)# network 172.29.4.0 255.255.255.128

R1-MEDELLIN(dhcp-config)#default-router 172.29.4.1

R1-MEDELLIN(dhcp-config)#exit

Al realizar la configuracion del direccionamiento IP desde el computador PCA MEDELLIN mediante DHCP se evidencia que el direccionamiento obtenido se encuentra dentro del rango asignado por el POOL DHCP R1-MEDELLIN.

🤻 PCA MEDELLIN					-	×
Physical Config	Desktop	Programming	Attributes			
IP Configuration						X
IP Configuration	-					
DHCP	() s	tatic	DHCP red	quest success	ful.	
IP Address	172.29.4.31					
Subnet Mask	255.255.255.128					
Default Gateway	172.29.4.1					
DNS Server	0.0.0.0					

Mediante la siguiente configuración se realiza la configuración DHCP para la red LAN 172.29.4.128 macara 255.255.128

- R1-MEDELLIN(config)#ip dhcp pool R2-MEDELLIN
- R1-MEDELLIN(dhcp-config)# network 172.29.4.128 255.255.255.128
- R1-MEDELLIN(dhcp-config)#default-router 172.29.4.129
- R1-MEDELLIN(dhcp-config)#exit

 b) El router Medellín3 deberá habilitar el paso de los mensajes broadcast hacia la IP del router Medellín2.

Para asignar que otro router se comporte como el DHCP se debe ingresar a la interface de la LAN deseada y se ejecutan los siguientes comandos en el siguiente orden:

R2-MEDELLIN(config)#interface FastEthernet 0/0 R2-MEDELLIN(config-if)#ip helper-address 172.29.6.6 R2-MEDELLIN(config-if)#exit

Al realizar la configuracion del direccionamiento IP desde el computador PCB MEDELLIN mediante DHCP se evidencia que el direccionamiento obtenido se encuentra dentro del rango asignado por el POOL DHCP R2-MEDELLIN previamente configurado dentro del router R1-MEDELLIN.

CB MEDELLIN			-	
ysical Config	Desktop Programming	Attributes		
Configuration				
P Configuration				
DHCP	◯ Static	DHCP reques	t successful.	
P Address	172.29.4.159			
Subnet Mask	255.255.255.128			
Default Gateway	172.29.4.129			
DNS Server	0.0.0			

c) Configurar la red Bogotá2 y Bogotá3 donde el router Bogota2 debe ser el servidor DHCP para ambas redes Lan.

R2-BOGOTA(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.1.30 R2-BOGOTA(config)#ip dhcp pool R2BOGOTA R2-BOGOTA(dhcp-config)#NETWORK 172.29.1.0 255.255.255.0 R2-BOGOTA(dhcp-config)#default-router 172.29.1.1 R2-BOGOTA(dhcp-config)#exit R2-BOGOTA(config)#ip dhcp excluded-address 172.29.0.30 R2-BOGOTA(config)#ip dhcp pool R1BOGOTA R2-BOGOTA(config)#ip dhcp pool R1BOGOTA R2-BOGOTA(dhcp-config)#NETWORK 172.29.0.0 255.255.255.0 R2-BOGOTA(dhcp-config)#default-router 172.29.0.1 R2-BOGOTA(dhcp-config)#default-router 172.29.0.1

Se observa que al configurar PCB BOGOTA para que su direccionamiento sea mediante el DHCP se obtiene una dirección dentro del rango de DHCP POOL R2BOGOTA

PCB BOGOTA			—	>
Physical Config	Desktop Programming	Attributes		
IP Configuration				х
IP Configuration				
DHCP	◯ Static	DHCP request	t successful.	
IP Address	172.29.1.31			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Default Gateway	172.29.1.1			
DNS Server	0.0.0.0			

 d) Configure el router Bogotá1 para que habilite el paso de los mensajes Broadcast hacia la IP del router Bogotá2.

R1-BOGOTA(config)#interface FastEthernet 0/0 R1-BOGOTA(config-if)#ip helper-address 172.29.3.14 R1-BOGOTA(config-if)#exit

Se observa que al configurar PCB BOGOTA para que su direccionamiento sea mediante el DHCP se obtiene una dirección dentro del rango de DHCP POOL R1BOGOTA que se encontraba previamente configurado en el R2-BOGOTA.

PCA BOG	ATC					_	×
Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes			
IP Configura	tion						x
-IP Configu	ration						
		0 s	tatic	DHCP red	quest succes	sful.	
IP Address	5	172	29.0.31				
Subnet Ma	ask	255.	255.255.0				
Default Ga	ateway	172.	29.0.1				
DNS Serve	er	0.0.	0.0				

1.3. ESCENARIO 2

1.4. DESARROLLO

Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las ciudades de Miami, Bogotá y Buenos Aires, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos que forman parte de la topología de red.



1.4.1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno de los dispositivos que forman parte del escenario

Inicialmente se debe realizar la configuración del direccionamiento IP de cada una de las interfaces del router como se evidencia a continuación:

ROUTER 1

Router (config) # hostname BOGOTA BOGOTA(config)#interface serial 1/0 BOGOTA(config-if)#ip address 172.31.21.1 255.255.255.252 BOGOTA(config-if)#clock rate 2000000 BOGOTA(config-if)#bandwidth 256 BOGOTA(config-if)#no shutdown BOGOTA(config-if)#exit

• ROUTER 2

Router (config) # hostname MIAMI MIAMI(config)#interface serial 1/1 MIAMI(config-if)#ip address 172.31.21.2 255.255.255.252 MIAMI(config-if)#no shutdown MIAMI(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up MIAMI(config-if)# exit

MIAMI(config)#interface loopback 0 MIAMI(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface loopback0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface loopback0, changed state to up MIAMI(config-if)#ip address 10.10.10.10 255.255.255.255 MIAMI(config-if)#no shutdown MIAMI(config-if)# exit • ROUTER 3

Router (config) # hostname BUENOS-AIRES BUENOS-AIRES(config)#interface loopback 4 BUENOS-AIRES(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface loopback4, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface loopback4, changed state to up BUENOS-AIRES(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 BUENOS-AIRES(config-if)#no shutdown BUENOS-AIRES(config-if)# exit BUENOS-AIRES(config)#interface loopback 5 BUENOS-AIRES(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface loopback5, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface loopback5, changed state to up BUENOS-AIRES(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 BUENOS-AIRES(config-if)#no shutdown BUENOS-AIRES(config-if)# exit BUENOS-AIRES(config)#interface loopback 6 BUENOS-AIRES(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface loopback6, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface loopback6, changed state to uр BUENOS-AIRES(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0 BUENOS-AIRES(config-if)#no shutdown BUENOS-AIRES(config-if)# exit BUENOS-AIRES(config)#interface serial 1/1 BUENOS-AIRES(config-if)#ip address 172.31.23.2 255.255.255.252 BUENOS-AIRES(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface serial1/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface serial1/1, changed state to up BUENOS-AIRES(config-if)# exit

1.4.2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los

siguientes criterios:

OSPFv2 área 0

Configuration Item or Task	Specification
Router ID R1	1.1.1.1
Router ID R2	5.5.5.5
Router ID R3	8.8.8.8
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas	
Establecer el ancho de banda para enlaces	
seriales en	256 Kb/s
Ajustar el costo en la métrica de S0/0 a	9500

La configuración del protocolo de enrutamiento OSPF se realizara dentro de los tres router siguiendo el procedimiento solicitado anteriormente y con los parámetros requeridos.

• ROUTER 1

BOGOTA(config)#router ospf 1 BOGOTA(config-router)#router id 1.1.1.1 BOGOTA(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 BOGOTA(config-router)#network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0 BOGOTA(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0 BOGOTA(config-router)#exit BOGOTA(config-router)#exit BOGOTA(config)#interface serial 1/0 BOGOTA(config-if)#bandwidth 256 BOGOTA(config-if)#ip ospf cost 9500 BOGOTA(config-if)#exit

ROUTER 2

MIAMI(config)#router ospf 1 MIAMI(config-router)#router id 5.5.5.5 MIAMI(config-router)#network 172.31.21.0 0.0.0.3 area 0 MIAMI(config-router)#network 209.165.200.224 0.0.0.7 area 0 MIAMI(config-router)#network 10.10.10.10 0.0.0.0 area 0 MIAMI(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 MIAMI(config-router)#network 192.169.30.0 0.0.0.255area 0 MIAMI(config-router)#passive-interface FastEthernet 0/0 MIAMI(config-router)#exit MIAMI(config)#interface serial 1/0 MIAMI(config-if)#bandwidth 256 MIAMI(config-if)#ip ospf cost 9500 MIAMI(config)#interface serial 1/1 MIAMI(config)#interface serial 1/1 MIAMI(config-if)#bandwidth 256 MIAMI(config-if)#bandwidth 256 MIAMI(config-if)#bandwidth 256 MIAMI(config-if)#bandwidth 256

ROUTER 3

BUENOS-AIRES(config)#router ospf 1 BUENOS-AIRES(config-router)#router id 8.8.8.8 BUENOS-AIRES(config-router)#network 172.31.23.0 0.0.0.3 area 0 BUENOS-AIRES(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 BUENOS-AIRES(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0 BUENOS-AIRES(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0 BUENOS-AIRES(config-router)#exit BUENOS-AIRES(config-router)#exit BUENOS-AIRES(config-if)#bandwidth 256 BUENOS-AIRES(config-if)#ip ospf cost 9500 BUENOS-AIRES(config-if)#exit

a) Verificar información de OSPF

• Visualizar tablas de enrutamiento y routers conectados por OSPFv2 Mediante el comando SHOW IP ROUTE se hace posible verificar las diferentes rutas de enrutamiento conocidas y su respectivo protocolo de enrutamiento, en las siguientes imágenes es posible identificar las redes que el sistema reconoce, por lo tanto es posible decir que son las rutas OSPF que se identifican en cada una de las imágenes son las rutas que se configuraron previamente y adicional a eso las rutas que ha memorizado con el transcurso del tiempo.

ROUTER 1

```
BOGOTA>enable
BOGOTA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
        10.10.10.10 [110/9501] via 172.31.21.2, 00:50:08, Serial1/0
    172.31.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
С
        172.31.21.0 is directly connected, Serial1/0
0
        172.31.23.0 [110/19000] via 172.31.21.2, 00:17:34, Serial1/0
    192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
       192.168.4.1 [110/19001] via 172.31.21.2, 00:05:59, Serial1/0
0
    192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
        192.168.5.1 [110/19001] via 172.31.21.2, 00:05:59, Serial1/0
0
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
        192.168.6.1 [110/19001] via 172.31.21.2, 00:05:59, Serial1/0
     209.165.200.0/29 is subnetted, 1 subnets
0
        209.165.200.224 [110/9501] via 172.31.21.2, 00:54:10, Serial1/0
```

ROUTER 2

06:46:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Seriall/0 from LOADING to FULL, Loading Done

```
MIAMI>enable
MIAMI$show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
        10.10.10.10 is directly connected, Loopback0
С
    172.31.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
С
       172.31.21.0 is directly connected, Serial1/1
С
        172.31.23.0 is directly connected, Serial1/0
    192.168.4.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
       192.168.4.1 [110/9501] via 172.31.23.2, 00:08:24, Serial1/0
    192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
        192.168.5.1 [110/9501] via 172.31.23.2, 00:08:24, Serial1/0
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
       192.168.6.1 [110/9501] via 172.31.23.2, 00:08:24, Serial1/0
    209.165.200.0/29 is subnetted, 1 subnets
С
       209.165.200.224 is directly connected, FastEthernet0/0
```

```
    ROUTER 3
```

```
BUENOS-AIRES#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    10.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
       10.10.10.10 [110/9501] via 172.31.23.1, 00:06:15, Serial1/1
    172.31.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
       172.31.21.0 [110/19000] via 172.31.23.1, 00:06:15, Serial1/1
0
С
       172.31.23.0 is directly connected, Serial1/1
С
    192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback4
С
    192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback5
С
    192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback6
     209.165.200.0/29 is subnetted, 1 subnets
0
        209.165.200.224 [110/9501] via 172.31.23.1, 00:06:15, Serial1/1
```

- Visualizar lista resumida de interfaces por OSPF en donde se ilustre el costo de cada interface
- Visualizar el OSPF Process ID, Router ID, Address summarizations, Routing Networks, and passive interfaces configuradas en cada router.

Los dos item anteriores se pueden visualizar y revisar mediante el comando SHOW IP OSPF INTERFACE, comando con el cual se evidencia la configuración realizada dentro del protocolo de enrutamiento OSPF, es posible visualizar el costo de cada interface, que para el ejercicio se solicito fuese 9500, Router ID, Area OSPF, la dirección IP de la red Sumarizada y todos los parámetros solicitados anteriormente, los cuales se visualizaran en cada uno de los routers como se encuentra a continuación: • ROUTER 1

```
BOGOTA#show ip ospf interface
Serial1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.31.21.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT,
Cost: 9500
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
 No designated router on this network
 No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

ROUTER 2

MIAMI#show ip ospf interface

```
Seriall/l is up, line protocol is up
 Internet address is 172.31.21.2/30, Area 0
 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 9500
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
 No designated router on this network
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 00:00:00
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 1.1.1.1
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 209.165.200.225/29, Area 0
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
 No designated router on this network
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
 Index 2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.10.10/32, Area 0
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Loopback interface is treated as a stub Host
Seriall/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.31.23.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 9500
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
 No designated router on this network
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
 Index 4/4, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

ROUTER 3

BUENOS-AIRES#show ip ospf interface

```
Loopback4 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.4.1/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Loopback interface is treated as a stub Host
Loopback5 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.5.1/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Loopback interface is treated as a stub Host
Loopback6 is up, line protocol is up
 Internet address is 192.168.6.1/24, Area 0
 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type LOOPBACK, Cost: 1
 Loopback interface is treated as a stub Host
Seriall/1 is up, line protocol is up
 Internet address is 172.31.23.2/30, Area 0
 Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 9500
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
 No designated router on this network
 No backup designated router on this network
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   Hello due in 00:00:04
 Index 4/4, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

1.4.3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, Inter-VLAN Routing y Seguridad en los Switches acorde a la topología de red establecida.

Los parámetros solicitados en este punto se realizarán mediante las siguientes instrucciones y líneas de comando en cada uno de los dispositivos de la red:

• Configuración de VLANS

o SWITCH S1

- S1(config)#vlan 30
- S1(config-vlan)#name ADMINISTRACION
- S1(config-vlan)#exit
- S1(config)#vlan 40
- S1(config-vlan)#name MERCADEO
- S1(config-vlan)#exit

• Evidencia de creación de VLAN 30 Y 40

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1. Gig0/2
30 40 1002 1003 1004 1005	ADMINISTRACION MERCADEO fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active active active	

S1#SHOW VLAN BRIEF

SWITCH S3

S3(config)#vlan 30

S3(config-vlan)#name ADMINISTRACION

S3(config-vlan)#exit

S3(config)#vlan 40

S3(config-vlan)#name MERCADEO

S3(config-vlan)#exit

Evidencia de creación de VLAN 30 Y 40

SHOW	VLAN BRIEF		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
			Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
			Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
			Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
			Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
			Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
			Gig0/1, Gig0/2
30	ADMINISTRACION	active	
40	MERCADEO	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

• Encapsulamiento

Este proceso se realiza dentro de los router, específicamente consiste en crea subinterfaces virtuales dentro de un puerto que se conectara mediante una troncal a un switch, este proceso se realiza mediante las líneas de comando que se realizaran a continuación en cada uno de los dispositivos solicitados:

BOGOTA(config)#interface FastEthernet 0/0.3 BOGOTA(config-subif)#encapsulation dotlq 30 BOGOTA(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 BOGOTA(config-subif)#exit BOGOTA(config)#interface FastEthernet 0/0.4 BOGOTA(config-subif)#encapsulation dotlq 40 BOGOTA(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 BOGOTA(config-subif)#exit

• TRONCALES

El proceso de realizar troncales se realiza en el switch con el cual se habilita un puerto para llevar información de las diferentes vlan configuradas dentro del dispositivo, el proceso es el que se evidencia a continuación:

o **S1**

S1(config)#interface FastEthernet 0/24

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#no shutdown

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet 0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet 0/24, changed state to up

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface FastEthernet 0/3

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config)#interface FastEthernet 0/3

o **S3**

S3(config)#interface FastEthernet 0/3

S3(config-if)#switchport mode trunk

S3(config-if)#no shutdown

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet 0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet 0/3, changed state to up

S3(config-if)#exit

Puertos de acceso

o **S1**

S1(config)#interface FastEthernet 0/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 30

S1(config-if)#exit

• **S3**

S3(config)#interface FastEthernet 0/1 S3(config-if)#switchport mode access S3(config-if)# switchport access vlan 40 S3(config-if)#exit

> • Seguridad o R1

BOGOTA(config)#enable secret cisco BOGOTA(config)#service password-encryption BOGOTA(config)#banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

BOGOTA(config)#line console 0 BOGOTA(config-line)# password class BOGOTA(config-line)#login BOGOTA(config-line)#exit

BOGOTA(config)#line vty 0 15 BOGOTA(config-line)# password class BOGOTA(config-line)#login BOGOTA(config-line)#exit • **R2**

MIAMI(config)#enable secret cisco MIAMI(config)#service password-encryption MIAMI(config)#banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

MIAMI(config)#line console 0 MIAMI(config-line)# password class MIAMI(config-line)#login MIAMI(config-line)#exit

MIAMI(config)#line vty 0 15 MIAMI(config-line)# password class MIAMI(config-line)#login MIAMI(config-line)#exit

• **R3**

BUENOS-AIRES(config)#enable secret cisco BUENOS-AIRES (config)#service password-encryption BUENOS-AIRES(config)#banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

BUENOS-AIRES(config)#line console 0 BUENOS-AIRES(config-line)# password class BUENOS-AIRES(config-line)#login BUENOS-AIRES(config-line)#exit BUENOS-AIRES(config)#line vty 0 15 BUENOS-AIRES(config-line)# password class BUENOS-AIRES(config-line)#login BUENOS-AIRES(config-line)#exit

o **S1**

S1(config)#enable secret cisco

S1(config)#service password-encryption

S1(config)#banner motd #no ingrese sin ser autorizado#

S1(config)#line console 0

S1(config-line)# password class

S1(config-line)#login

S1(config-line)#exit

S1(config)#line vty 0 15

S1(config-line)# password class S1(config-line)#login S1(config-line)#exit

• **S3**

S3(config)#enable secret cisco S3(config)#service password-encryption S3(config)#banner motd #no ingrese sin ser autorizado# S3(config)#line console 0 S3(config-line)# password class S3(config-line)#login S3(config-line)#exit S3(config)#line vty 0 15 S3(config-line)# password class S3(config-line)# password class S3(config-line)#password class S3(config-line)#login S3(config-line)#exit

1.4.4. En el Switch 3 deshabilitar DNS lookup

Mediante la siguiente línea de comando se desactiva el DNS lookup lo que hace más rápida una programación en caso de presentar una equivocación al escribir, ya que no se queda buscando por la red si lo que se escribió es un comando real:

S3(config)#no ip domain-lookup

1.4.5. Asignar direcciones IP a los Switches acorde a los lineamientos.

Al configurar una dirección IP a las Vlan se hace posible acceder de manera remota al switch, a continuación, se observan las líneas de comandos necesarias para poder ejecutar la mencionada configuración:

• S1

S1(config)#interface vlan 1 S1(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 S1(config-if)#exit

• S3

S3(config)#interface vlan 1 S3(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0 S3(config-if)#exit

1.4.6. Desactivar todas las interfaces que no sean utilizadas en el esquema de red.

S1(config)#interface rango FastEthernet 0/4-23

S1(config-if)#shutdown

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/4, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/5, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/6, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/7, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/8, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/9, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/10, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/11, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/12, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/13, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/14, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/15, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/16, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/17, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/18, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/19, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/20, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/21, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/22, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/23, changed state to administratively down

• S3

S3(config)#interface rango FastEthernet 0/4-24

S3(config-if)#shutdown

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/4, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/5, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/6, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/7, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/8, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/9, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/10, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/11, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/12, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/13, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/14, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/15, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/16, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/17, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/18, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/19, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/20, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/21, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/22, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/23, changed state to administratively down

%LINE-5-CHANGED: Interface FastEthernet 0/24, changed state to administratively down

- 1.4.7. Implement DHCP and NAT for IPv4
- 1.4.8. Configurar R1 como servidor DHCP para las VLANs 30 y 40.
- 1.4.9. Reservar las primeras 30 direcciones IP de las VLAN 30 y 40 para configuraciones estáticas.

	Name: ADMINISTRACION DNS-Server: 10.10.10.11 Domain-Name: ccna-unad.com Establecer default gateway.			
	BOGOTA(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.30			
Configurar DHCP pool	BOGOTA(config)#ip dhcp pool vlan30			
para VLAN 30	BOGOTA(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0			
	BOGOTA(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1			
	BOGOTA(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11			
	BOGOTA(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com			
	BOGOTA(dhcp-config)#exit			

Configurar DHCP pool para VLAN 40	Name: MERCADEO DNS-Server: 10.10.10.11 Domain-Name: ccna-unad.com Establecer default gateway.				
	BOGOTA(config)#ip dhcp excluded-addres 192.168.40.1 192.168.40.30				
	BOGOTA(config)#ip dhcp pool vlan40				
	BOGOTA(dhcp-config)# network 192.168.40.0 255.255.255.0				
	BOGOTA(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1				
	BOGOTA(dhcp-config)#dns-server 10.10.10.11				
	BOGOTA(dhcp-config)#domain-name ccna-unad.com				
	BOGOTA(dhcp-config)#exit				

Pruebas de Verificacion del DHCP:

EL PC1 se encuentra dentro del segmento de red de la VLAN 30, al realizar configuración de direccionamiento IP mediante DHCP se observa que de manera automática asume una dirección del DHCP POOL asignado y teniendo en cuenta las exclusiones de direccionamiento por DHCP, adicionalmente se asume el DNS SERVER

PC1					-	-		×
Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes				
IP Configu	ration							X
-IP Config	guration							
	Р	◯ Static		DHCP red				
IP Addre	SS	192	192.168.30.31					
Subnet M	Mask	255	255.255.255.0					
Default (Gateway	192	192.168.30.1					
DNS Ser	ver	10.1	10.10.11					

EL PC2 se encuentra dentro del segmento de red de la VLAN 40, al realizar configuración de direccionamiento IP mediante DHCP se observa que de manera automática asume una dirección del DHCP POOL asignado y teniendo en cuenta las exclusiones de direccionamiento por DHCP, adicionalmente se asume el DNS SERVER

PC2						-		×
Physical	Config	Desktop	Programming	Attributes				
IP Configura	tion							x
IP Configur	ration							
OHCP		◯ Static		DHCP red	juest succe	ssful.		
IP Address	;	192.168.40.31						
Subnet Ma	sk	255	255.255.255.0					
Default Ga	teway	192	192.168.40.1					
DNS Serve	r	10.1	10.10.10.11					

1.4.10.Configurar NAT en R2 para permitir que los hosts puedan salir a internet

MIAMI(config)#ip nat pool INTERNET 209.165.200

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet 0/0, changed state to down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEip nat pool INTERNET 209.165.200.226 209.165.200.230 NETMASK 255.255.255.248 MIAMI(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 MIAMI(config)#ip nat inside sourse list 1 pool INTERNET

MIAMI(config)#interface serial 1/1

MIAMI(config-if)#ip nat inside

MIAMI(config-if)#exit

MIAMI(config)#interface FastEthernet 0/0

MIAMI(config-if)#ip nat outside

MIAMI(config-if)#exit

1.4.11.Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para restringir o permitir tráfico desde R1 o R3 hacia R2.

Mediante el Comando SHOW ACCESS-LIST se puede evidenciar la creación de dos listas de acceso, en la primera se evidencia que todo el tráfico perteneciente a la red 192.168.0.0 mascara 16 está autorizada para enviar tráfico a las diferentes redes del montaje, diferente a la segunda lista de acceso en la cual el Host 192.168.30.31 no puede sacar tráfico de su red.

```
MIAMI#show access-lists
Standard IP access list 1
10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Standard IP access list 2
10 deny host 192.168.30.31
```

1.4.12. Verificar procesos de comunicación y redireccionamiento de tráfico en los routers mediante el uso de Ping y Traceroute..

Una vez finalizadas todas las configuraciones solicitadas se realiza pruebas de conectividad hacia cada uno de los dispositivos teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones y se evidencia el resultado de las mismas a continuación, todas las pruebas se realizan desde el PC1 por medio del comando PING

Desde pc1

```
C:\>ping 209.165.200.230
Pinging 209.165.200.230 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.200.230: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 209.165.200.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
C:\>tracert 209.165.200.230
Tracing route to 209.165.200.230 over a maximum of 30 hops:
                1 ms
                                    192.168.30.1
  1
      0 ms
                          0 ms
  2
      1 ms
                0 ms
                          0 ms
                                    172.31.21.2
  3
      0 ms
                1 ms
                          1 ms
                                    209.165.200.230
Trace complete.
```

De PC1 a LOOPBACK 4, 5 Y 6

```
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=3ms TTL=253
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
C:\>ping 192.168.5.1
Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=3ms TTL=253
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Ping statistics for 192.168.5.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
C:\>ping 192.168.4.1
Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=3ms TTL=253
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=2ms TTL=253
Ping statistics for 192.168.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

De PC1 a LOOPBACK 0

```
C:\>ping 10.10.10.10
Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=254
Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
C:\>TRACERT 10.10.10.10
Tracing route to 10.10.10.10 over a maximum of 30 hops:
      1 ms
               0 ms
                         0 ms
                                  192.168.30.1
  1
              0 ms
  2
     0 ms
                        0 ms
                                  10.10.10.10
Trace complete.
```

2. CONCLUSIONES

- Las comunicaciones de última generación contemplan comunicaciones mediante protocolos IP, adicionalmente en la actualidad es muy común hablar de redes convergentes con las cuales por un mismo medio de comunicación es posible realizar comunicación y gestión de diferentes tipos de componentes.
- Existen muchos protocolos de enrutamiento los cuales se pueden utilizar de acuerdo con las necesidades, algunos están basados en la menor cantidad de saltos y otros se encuentran basados en el camino con mejor ancho de banda.
- Mediante el modelo OSI es posible estandarizar los modelos tecnológicos dispuestos para la nueva generación de las comunicaciones y sus lineamientos para un correcto funcionamiento en cada una de sus etapas.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

- Cisco Networking Academy Builds IT Skills & Education For Future Careers.
 (s. f.). Recuperado 23 de mayo de 2019, de <u>https://www.netacad.com/es</u>
- Cisco Learning Network Space. (s. f.). Recuperado 23 de mayo de 2019, de https://learningspace.cisco.com/
- UTN Facultad Regional Mendoza Novedades Institucionales. (s. f.).
 Recuperado 23 de mayo de 2019, de http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/modelo_osi.html
- Pellejero, I., Andreu, F., & Lesta, A. (2006). *Fundamentos y aplicaciones de seguridad en redes WLAN: de la teoría a la práctica*. Marcombo.
- Redes La guia definitiva. (s. f.). USERSHOP.