DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

DAVID LEONARDO GUTIERREZ FORERO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

BOGOTA D.C

2021

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS CCNP

DAVID LEONARDO GUTIERREZ FORERO

Diplomado de opción de grado presentado para optar el título de INGENIERO ELECTRÓNICO

DIRECTOR: MSc. GERARDO GRANADOS ACUÑA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - ECBTI

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

BOGOTA D.C

2021

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

BOGOTÁ D.C, 28 de noviembre de 2021

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer en estas líneas la ayuda que muchas personas y colegas me han prestado durante el proceso de formación. En primer lugar, quisiera agradecer a mis padres que me han ayudado y apoyado en todo mi producto, a mis tutores, por haberme orientado en todos los momentos que necesité sus consejos.

Así mismo, deseo expresar mi reconocimiento a la universidad pro brindar las herramientas necesarias para fortalecer mis conocimientos durante esta etapa, también por todas las atenciones e información brindada a lo largo del desarrollo de este diplomado.

A todos mis amigos, compañeros y futuros colegas que me ayudaron de una manera desinteresada, gracias infinitas por toda su ayuda y buena voluntad.

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de direccionamiento	14
Tabla 2. Configuración a aplicar en Switches -Parte 2	
Tabla 3. Configuración a aplicar en red - ISP - Parte 3	41
Tabla 4. Ajuste de redundancia First Hop Redundancy	57
Tabla 5. Condiciones de seguridad	67
Tabla 6. Administración de red	73

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Topología de red a desarrollar	.13
Figura 2. Topología implantada en GNS3	.15
Figura 3. Configuración general router R1	.18
Figura 4. Configuración general router R2	.20
Figura 5. Configuración general router R3	.22
Figura 6. Configuración general switch 1	.24
Figura 7. Configuración general switch 2	.27
Figura 8. Configuración general switch A1	.29
Figura 9. IP del PC1	.29
Figura 10. IP del PC4	.30
Figura 11. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3	D1
	.34
Figura 12. Verificación de la configuración switch D1	.35
Figura 13. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3	D2
	.36
Figura 14. Verificación de la configuración switch D2	.37
Figura 15. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3	A1
	.39
Figura 16. Verificación de la configuración switch D2	.39
Figura 17. Conexión PC1 ping con éxito	.40
Figura 18. Conexión PC2 ping con éxito	.40
Figura 19. Conexión PC3 ping con éxito	.40
Figura 20. Conexión PC3 ping con éxito	.41
Figura 21. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R1	.45
Figura 22. Verificación router ospf R1	.45
Figura 23. Verificación ipv6 router R1	.46
Figura 24. Verificación sección BGP R1	.46
Figura 25. Verificación ipv4 R1	.46
Figura 26. Verificación rutas ipv6 R1	.47
Figura 27. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R2	.48
Figura 28. Verificación sección BGP R2	.49
Figura 29. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R3	.50
Figura 30. Verificación router ospf R3	.50
Figura 31. Verificación ipv6 router R3	.51

Figura 32. Verificacion ipv4 R3	51
Figura 33. OSPFv3 para IPv6	51
Figura 34. Código de enrutamiento implementado en GNS3 D1	53
Figura 35. Verificación router ospf D1	53
Figura 36. Verificación interfaz ipv6 ospf	54
Figura 37. Código de enrutamiento implementado en GNS3 D2	56
Figura 38. Verificación router ospf D1	56
Figura 39. Verificación interfaz ipv6 ospf	56
Figura 40. Código de redundancia implementado en GNS3 D1	63
Figura 41. Verificación de ip SLA D1	63
Figura 42. Verificación de las VLAN en cada grupo D1	64
Figura 43. Código de redundancia implementado en GNS3 D2	66
Figura 44. Verificación de ip SLA D1	66
Figura 45. Código de seguridad implementado en GNS3 R1	69
Figura 46. Verificación de seguridad R1	69
Figura 47. Código de seguridad implementado en GNS3 R2	69
Figura 48. Código de seguridad implementado en GNS3 R3	70
Figura 49. Verificación de seguridad R3	70
Figura 50. Código de seguridad implementado en GNS3 D1	71
Figura 51. Verificación de seguridad D1	71
Figura 52. Código de seguridad implementado en GNS3 D2	72
Figura 53. Verificación de seguridad D2	72
Figura 54. Código de seguridad implementado en GNS3 D2	73
Figura 55. Verificación de seguridad A1	73
Figura 56. Código de administración de red implementado en GNS3 R1	75
Figura 57. Verificación de los ajustes NTP R1	75
Figura 58. Verificación de los ajustes SNMP R1	76
Figura 59. Código de administración de red implementado en GNS3 R2	76
Figura 60. Verificación de los ajustes NTP R2	76
Figura 61. Código de administración de red implementado en GNS3 R3	77
Figura 62. Verificación de los ajustes SNMP R3	78
Figura 63. Código de administración de red implementado en GNS3 D1	79
Figura 64. Verificación de los ajustes SNMP D1	79
Figura 65. Código de administración de red implementado en GNS3 D2	80
Figura 66. Verificación de los ajustes SNMP D2	81
Figura 67. Código de administración de red implementado en GNS3 A1	82
Figura 68. Verificación de los ajustes SNMP A1	82

GLOSARIO

SWITCH: Dispositivo digital de interconexión, que se encarga de conectar dos o más equipos a una misma red.

VLAN: (Virtual LAN), filosofía de red la cual puede crear varias redes lógicas a través de una sola red física.

OSPF: (Open Shortest Path First), Protocolo de enrutamiento que trabaja a partir de la supervisión del enlace que a su vez detecta cambios de la topología.

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, trabaja con el modelo cliente/servidor y suministra automáticamente direcciones IP y la información asociada como la máscara y el Gateway.

BGP: (Border Gateway Protocol), Protocolo que permite al intercambio de información asociada al enrutamiento en una red con un canal ethernet.

RSTP: (Rapid Spanning Tree Protocol), ajuste para a la capa 2 el cual minimiza ampliamente la convergencia de la topología cuando sucede algún cambio.

ETHERNETCHANNEL: Es un estándar Full-duplex Fast Ethernet, el cual logra interconectar diferentes dispositivos, suficientemente robusto con una convergencia rápida.

RESUMEN

El trabajo desarrollado durante la práctica está orientado a definir los conceptos de redes de comunicación, que se requieren para brindar solución a un problema en específico, ampliando habilidades propias de la profesión en el contexto social y profesional a través de atmósferas supuestas o reales, en medio de los procesos, se puede afirmar que siempre se busca de una solución a un problema en particular a través de los escenarios propuestos del diplomado CISCO CCNP.

Aplicando a la práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este documento; poniéndolos a prueba para un buen desempeño en el reconocimiento de la capacidad de los diferentes métodos de configuración en diferentes dispositivos, solucionando los problemas y las necesidades lógicas por medio de las expresiones ya elaboradas, teniendo en cuenta los conceptos básicos y la transcendencia de la implementación de métodos y normas que rigen en las redes industriales.

En el desarrollo se describe en el paso a paso de la configuración de 10 dispositivos conectados en a través de diferentes medios a una topología redundante, donde se parte desde la asignación de nombres, configuraciones de IP, VLAN e interfaces para cada uno, después de configura los protocolos de enrutamiento, conmutación y por últimos se detalla la disposición de seguridad y administración de la red.

Palabras Clave: CISCO, CCNP, Conmutación, Enrutamiento, Redes.

ABSTRACT

The work developed during the practice is aimed at defining the concepts of communication networks, which is required to provide a solution to a specific problem, expanding the skills of the profession in the social and professional context through supposed or real atmospheres, in Through the processes, it can be affirmed that a solution to a particular problem is always sought through the proposed scenarios of the CISCO CCNP diploma.

Applying to practice the knowledge acquired during the development of this document; putting them to the test for a good performance in the recognition of the capacity of the different configuration methods of different devices, solving the problems and the logical needs by means of the expressions already elaborated, taking into account the basic concepts and the importance of the implementation of methods and standards that govern industrial networks.

The development describes the step-by-step configuration of 10 devices connected through different means to a redundant topology, starting from the assignment of names, IP configurations, VLANs and interfaces for each one, after configuring the routing protocols, switching and finally the security configuration and network administration are detailed.

Keywords: CISCO, CCNP, Routing, commutation, Networking.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las redes de comunicación tienen un papel muy importante en el desarrollo de las diferentes actividades que se efectúan a diario, ya que se pueden implementar en diferentes sectores económicos y sociales con el propósito de facilitar el envío y recepción de información desde diferentes puntos, es por eso que con el desarrollo del diplomado CCNP, se fortalecen una serie de conocimientos enfocados en la configuración, administración y diseños de diferentes redes brindando solución a las diferentes atmósferas que se pueden encontrar en la cotidianidad del ejercicio.

En el trabajo desarrollado se describen los pasos necesarios para la configuración de una topología compleja la cual se efectúa mediante una secuencia de pasos que describen el desarrollo desde lo más básico hasta lo más complejo de los diferentes dispositivo, aplicando los métodos necesarios para satisfacer la necesidad que solicita el escenario, el cual propone diez dispositivos los cuales se interconectan a través de diferentes medios físicos, que al configurar de manera lógica se logra mejorar los recursos, obteniendo compatibilidad, redundancia, seguridad y conectividad por medio de los diferentes protocolos que se habilitan en la medida que se avance en cada uno de los seis pasos.

DESARROLLO

En esta prueba de habilidades, debe completar la configuración de la red para que haya una accesibilidad completa de un extremo a otro, para que los hosts tengan un soporte confiable de la puerta de enlace predeterminada (default gateway) y para que los protocolos configurados estén operativos dentro de la parte correspondiente a la "Red de la Compañía" en la topología. Tenga presente verificar que las configuraciones cumplan con las especificaciones proporcionadas y que los dispositivos funcionen como se requiere.





Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Dirección IPv6	IPv6 Link- Local
R1	E0/0	209.165.200.225/27	2001:db8:200::1/64	fe80::1:1
	E0/1	10.0.10.1/24	2001:db8:100:1010:: 1/64	fe80::1:2
	S02/0	10.0.13.1/24	2001:db8:100:1013:: 1/64	fe80::1:3
R2	E0/0	209.165.200.226/27	2001:db8:200::2/64	fe80::2:1
	Loopback0	2.2.2.2/32	2001:db8:2222::1/12 8	fe80::2:3
R3	E0/1	10.0.11.1/24	2001:db8:100:1011:: 1/64	fe80::3:2
	S2/0	10.0.13.3/24	2001:db8:100:1013:: 3/64	fe80::3:3
D1	E1/0	10.0.10.2/24	2001:db8:100:1010:: 2/64	fe80::d1: 1
	VLAN 100	10.0.100.1/24	2001:db8:100:100::1/ 64	fe80::d1: 2
	VLAN 101	10.0.101.1/24	2001:db8:100:101::1/ 64	fe80::d1: 3
	VLAN 102	10.0.102.1/24	2001:db8:100:102::1/ 64	fe80::d1: 4
D2	E1/0	10.0.11.2/24	2001:db8:100:1011:: 2/64	fe80::d2: 1
	VLAN 100	10.0.100.2/24	2001:db8:100:100::2/ 64	fe80::d2: 2
	VLAN 101	10.0.101.2/24	2001:db8:100:101::2/ 64	fe80::d2: 3
	VLAN 102	10.0.102.2/24	2001:db8:100:102::2/ 64	fe80::d2: 4
A1	VLAN 100	10.0.100.3/23	2001:db8:100:100::3/ 64	fe80::a1: 1
PC1	NIC	10.0.100.5/24	2001:db8:100:100::5/ 64	EUI-64

Tabla 1. Tabla de direccionamiento

PC2	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC3	NIC	DHCP	SLAAC	EUI-64
PC4	NIC	10.0.100.6/24	2001:db8:100:100::6/ 64	EUI-64

Parte 1: Construya la red y configure los ajustes básicos del dispositivo y el direccionamiento de la interfaz

Conecte los dispositivos como se muestra en el diagrama de topología y conecte los cables según sea necesario.

Para el desarrollo de este escenario se simulo en el software GNS3, donde se bosqueja la topología propuesta mediante las imágenes IOS encontradas en internet homologando los dispositivos solicitados en el escenario.





a. Mediante una conexión de consola ingrese en cada dispositivo, entre al modo de configuración global y aplique los parámetros básicos. Las configuraciones de inicio para cada dispositivo son suministradas a continuación:

Router R1

R1#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#hostname R1// modo configuración terminal

R1(config)#ipv6 unicast-routing // Nombra el equipo R1

R1(config)#no ip domain lookup // Visualiza si el comendo no es valido

R1(config)#banner motd # R1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

R1(config)#line con 0 // Ingreso a la consola 0

R1(config-line)# exec-time 0 0 // Excepciones de tiempo

R1(config-line)# logging sync // Inhabilita mensajes mientras e ingresa el comando

R1(config-line)# exit // Salir modo consola 0

R1(config)#interface g0/0 // Ingresa configuración global gigaethernet 0/0

R1(config-if)# ip add 209.165.200.225 255.255.255.224 // Asignación IP f0/0

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local //Asignación red estática protocolo IPV6

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:200::1/64 //Asignación red estática

R1(config-if)# no shut // Enciende la interface

R1(config-if)# exit // Salir modo configuración interface

R1(config)#interface g1/0 Ingresa configuración global gigaethernet 1/0

R1(config-if)# ip address 10.0.10.1 255.255.255.0 // Asignación IP f1/0

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:2 link-local //Asignación red estática protocolo IPV6

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::1/64 //Asignación red estática

R1(config-if)# no shut // Enciende la interface

R1(config-if)# exit // Salir modo configuración interface

R1(config)#interface s2/0 // Ingresa configuración global s2/0

R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.0 Asignación IP s0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:3 link-local //Asignación red estática protocolo IPV6

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1013::1/64 //Asignación red estática

R1(config-if)# no shutdown // Enciende la interface

R1(config-if)# exit // Salir modo configuración interface

R1(config)#exit // Salir modo configuración global

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para R2 y R3.



Figura 3. Configuración general router R1

Router R2

R2#enable

R2#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#hostname R2

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#no ip domain lookup

R2(config)#banner motd # R2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

R2(config)#line con 0

R2(config-line)# exec-time 0 0

R2(config-line)# logging sync

R2(config-line)# exit

R2(config)#interface g0/0

R2(config-if)#ip address 209.165.200.226 255.255.255.224

R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:1 link-local

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:200::2/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface Loopback 0

R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

R2(config-if)#ipv6 address fe80::2:3 link-local

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:2222::1/128

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#exit

Figura 4. Configuración general router R2



Router R3

R3#enable

R3#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#hostname R3

R3(config)#ipv6 unicast-routing

R3(config)#no ip domain lookup

R3(config)#banner motd # R3, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

R3(config)#line con 0

R3(config-line)# exec-time 0 0

R3(config-line)# logging sync

R3(config-line)# exit

R3(config)#interface g1/0

R3(config-if)# ip address 10.0.11.1 255.255.255.0

R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:2 link-local

R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1011::1/64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# exit

R3(config)#interface s2/0

R3(config-if)# ip address 10.0.13.3 255.255.255.0

R3(config-if)# ipv6 address fe80::3:3 link-local

R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# exit

R3(config)#exit

R3#



Figura 5. Configuración general router R3

Switch D1

D1#enab

D1#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

D1(config)#hostname D1 // Asigna nombre del switch

D1(config)#ip routing // Enciende enrutamiento IP

D1(config)#ipv6 unicast-routing // Habilita IPV6

D1(config)#no ip domain lookup // Visualiza si el comando no es valido

D1(config)#banner motd # D1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

D1(config)#line con 0 // Ingreso a la consola 0

D1(config-line)# exec-timeout 0 0 // Excepciones de tiempo

D1(config-line)# logging synchronous // Inhabilita mensajes mientras e ingresa el comendo

D1(config-line)# exit // Salir de modo configuración consola 0

- D1(config)#vlan 100 // Crear VLAN
- D1(config-vlan)# name Management // Asignar nombre a la VLAN
- D1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN
- D1(config)#vlan 101 // Crear VLAN
- D1(config-vlan)# name UserGroupA // Asignar nombre a la VLAN
- D1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN
- D1(config)#vlan 102 // Crear VLAN
- D1(config-vlan)# name UserGroupB // Asignar nombre a la VLAN
- D1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN
- D1(config)#vlan 999 // Crear VLAN
- D1(config-vlan)# name NATIVE // Asignar nombre a la VLAN
- D1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN
- D1(config)#interface e1/0 // Ingresar modo configuración interface ethernet 1/0
- D1(config-if)# no switchport // Habilita la capa 3 y la dirección IP
- D1(config-if)# ip address 10.0.10.2 255.255.255.0 // Asignación de ethernet IPV4

D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:1 link-local // Enciende la red estática protocolo IPV6

- D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1010::2/64 // Asignación de la IPV6
- D1(config-if)# no shutdown // Arranca la interface
- D1(config-if)# exit // salir del modo configuración
- D1(config)#interface vlan 100 // Ingreso a VLAN 100
- D1(config-if)# ip address 10.0.100.1 255.255.255.0 // Asignación de ethernet IPV4
- D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:2 link-local // Enciende la red estática protocolo IPV6
- D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::1/64 // Asignación de la IPV6
- D1(config-if)# no shutdown // Arranca la interface

D1(config-if)# exit // salir del modo configuración

D1(config)#interface vlan 101 // Ingreso a VLAN 101

D1(config-if)# ip address 10.0.101.1 255.255.255.0 0 // Asignación de ethernet IPV4

D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:3 link-local // Enciende la red estática protocolo IPV6

D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:101::1/64 // Asignación de la IPV6

D1(config-if)# no shutdown // Arranca la interface

D1(config-if)# exit // salir del modo configuración

D1(config)#interface vlan 102 // Ingreso a VLAN 102

D1(config-if)# ip address 10.0.102.1 255.255.255.0 // Asignación de ethernet IPV4

D1(config-if)# ipv6 address fe80::d1:4 link-local // Enciende la red estática protocolo IPV6

D1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:102::1/64 // Asignación de la IPV6

D1(config-if)# no shutdown // Arranca la interface

D1(config-if)# exit // salir del modo configuración

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para D2.



Figura 6. Configuración general switch 1

Switch D2

D2#config term

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

D2(config)#hostname D2

D2(config)#ip routing

D2(config)#ipv6 unicast-routing

D2(config)#no ip domain lookup

D2(config)#banner motd # D2, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

D2(config)#line con 0

D2(config-line)# exec-timeout 0 0

D2(config-line)# logging synchronous

D2(config-line)# exit

D2(config)#vlan 100

D2(config-vlan)# name Management

D2(config-vlan)# exit

D2(config)#vlan 101

D2(config-vlan)# name UserGroupA

D2(config-vlan)# exit

D2(config)#vlan 102

D2(config-vlan)# name UserGroupB

D2(config-vlan)# exit

D2(config)#vlan 999

D2(config-vlan)# name NATIVE

D2(config-vlan)# exit

D2(config)#interface e1/0

D2(config-if)# no switchport

- D2(config-if)# ip address 10.0.11.2 255.255.255.0
- D2(config-if)# ipv6 address fe80::d1:1 link-local
- D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:1011::2/64
- D2(config-if)# no shutdown
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#interface vlan 100
- D2(config-if)# ip address 10.0.100.2 255.255.255.0
- D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:2 link-local
- D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::2/64
- D2(config-if)# no shutdown
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#interface vlan 101
- D2(config-if)# ip address 10.0.101.2 255.255.255.0
- D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:3 link-local
- D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:101::2/64
- D2(config-if)# no shutdown
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#interface vlan 102
- D2(config-if)# ip address 10.0.102.2 255.255.255.0
- D2(config-if)# ipv6 address fe80::d2:4 link-local
- D2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:102::2/64
- D2(config-if)# no shutdown
- D2(config-if)#exit
- D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.101.1 10.0.101.209
- D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.101.241 10.0.101.254
- D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.102.1 10.0.102.209

D2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.102.241 10.0.102.254 D2(config)#ip dhcp pool VLAN-101 D2(dhcp-config)# network 10.0.101.0 255.255.255.0 D2(dhcp-config)# default-router 10.0.101.254 D2(dhcp-config)# exit D2(config)#ip dhcp pool VLAN-102 D2(dhcp-config)# network 10.0.102.0 255.255.255.0 D2(dhcp-config)# default-router 10.0.102.254 D2(dhcp-config)# default-router 10.0.102.254 D2(dhcp-config)# exit D2(config)#int range e1/0-3,e4/1,e5/0,e6/0,e2/3 interface range 1 invalid - command rejected D2(config)# no shutdown D2(config)# exit



Figura 7. Configuración general switch 2

Switch A1

A1#config term //

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

A1(config)#hostname A1 // Asigna nombre del switch

A1(config)#no ip domain lookup // Visualiza si el comendo no es valido

A1(config)#banner motd # A1, ENCOR Skills Assessment, Scenario 1 #

A1(config)#line con 0 // Ingreso a la consola 0

A1(config-line)# exec-timeout 0 0 // Excepciones de tiempo

A1(config-line)# logging synchronous // Inhabilita mensajes mientras e ingresa el comando

A1(config-line)# exit // Salir de modo configuración consola 0

A1(config)#vlan 100 // Crear VLAN

A1(config-vlan)# name Management // Asignar nombre a la VLAN

A1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN

A1(config)#vlan 101 // Crear VLAN

A1(config-vlan)# name UserGroupA // Asignar nombre a la VLAN

A1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN

A1(config)#vlan 102 // Crear VLAN

A1(config-vlan)# name UserGroupB // Asignar nombre a la VLAN

A1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN

A1(config)#vlan 999 // Crear VLAN

A1(config-vlan)# name NATIVE // Asignar nombre a la VLAN

A1(config-vlan)# exit // Salir modo configuración VLAN

A1(config)#interface vlan 100 // Ingreso a VLAN 100

A1(config-if)# ip address 10.0.100.3 255.255.255.0 // Asignación de ethernet IPV4

A1(config-if)# ipv6 address fe80::a1:1 link-local Enciende la red estática protocolo IPV6

A1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:100:100::3/64 // Asignación de la IPV6

A1(config-if)# no shutdown // Arranca la interface

A1(config-if)#exit // salir del modo configuración

A1(config)#interface range e1/0-1,e2/0-3,e4/0-2 // rango de interface ethernet a configurar

A1(config-if-range)# shutdown // Encender interface

A1(config-if-range)# exit // Salir del modo configuración interface

1		R2	• R3	• D1	D2	• A1 ×	• R1	• R4	\odot			×				
A1() A1() A1() A1() A1() A1() A1() A1()	confi confi	<pre>gplinieg.gplinie</pre>	con 0 legging sync evecting sync evecting legging sync evit legging sync evit legging sync evit legging sync evit legging sync evit exit evit legging sync evit profession sync sync evit profession sync evit profession sync evit profession s	0 0 hronous ent upA 0.100.3 255, 0.100.3 255, 0.100.	155.255.0 k-local 2001:1/64 c-encepsulation : di ou fubracti di ou fubracti di ou fubracti active so encepsulation :							Î				
A1(A1(confi confi	lg-if-ran lg-if-ran	ge)≢ no shutd ge)≢ exit									v				
54	olarwi	nds 🌾 🖇	iolar-PuTTY <i>free t</i>	ool				© 2019 Solar	Winds Worldwide	, LLC. All rig	ghts reser	ved.			Þ	•
	6	1 💿	<i>-</i>	M .	3 📲 🔁	0	C	4 💼	¢ .	14°C -	^ @ e	a 90	e <i>d</i> i do) e	852 a	.m. 2021 😽	

Figura 8. Configuración general switch A1

b. Copie el archivo running-config al archivo startup-config en todos los dispositivos.

c. Configure el direccionamiento de los host PC 1 y PC 4 como se muestra en la tabla de direccionamiento. Asigne una dirección de puerta de enlace predeterminada de 10.0.100.254, la cual será la dirección IP virtual HSRP utilizada en la Parte 4.



Figura 9. IP del PC1

Figura 10. IP del PC4



Parte 2: Configurar la capa 2 de la red y el soporte de Host

En esta parte de la prueba de habilidades, debe completar la configuración de la capa 2 de la red y establecer el soporte básico de host. Al final de esta parte, todos los switches deben poder comunicarse. PC2 y PC3 deben recibir direccionamiento de DHCP y SLAAC.

Las tareas de configuración son las siguientes:

Tarea #	Tarea	Especificación
2.1	En todos los switches configure interfaces troncales IEEE 802.1Q sobre los enlaces de interconexión entre	Habilite enlaces trunk 802.1Q entre: • D1 and D2 • D1 and A1
	switches.	• D2 and A1
2.2	En todos los switches cambie la VLAN nativa en los enlaces troncales.	Use VLAN 999 como la VLAN nativa.

2.3	En todos los switches habilite el protocolo Rapid Spanning-Tree (RSTP)	Use Rapid Spanning Tree (RSPT).
2.4	En D1 y D2, configure los puentes raíz RSTP (root bridges) según la información del diagrama de topología. D1 y D2 deben proporcionar respaldo en caso de falla del puente raíz (root bridge).	Configure D1 y D2 como raíz (root) para las VLAN apropiadas, con prioridades de apoyo mutuo en caso de falla del switch.
2.5	En todos los switches, cree EtherChannels LACP como se muestra en el diagrama de topología.	Use los siguientes números de canales: • D1 a D2 – Port channel 12 • D1 a A1 – Port channel 1 • D2 a A1 – Port channel 2
2.6	En todos los switches, configure los puertos de acceso del host (host access port) que se conectan a PC1, PC2, PC3 y PC4.	Configure los puertos de acceso con la configuración de VLAN adecuada, como se muestra en el diagrama de topología. Los puertos de host deben pasar inmediatamente al estado de reenvío (forwarding).

2.7	Verifique los servicios DHCP IPv4.	PC2 y PC3 son clientes DHCP y deben recibir direcciones IPv4 válidas.
2.8	Verifique la conectividad de la LAN local	 PC1 debería hacer ping con éxito a: D1: 10.0.100.1 D2: 10.0.100.2 PC4: 10.0.100.6 PC2 debería hacer ping con éxito a: D1: 10.0.102.1 D2: 10.0.102.2 PC3 debería hacer ping con éxito a: D1: 10.0.101.1 D2: 10.0.101.2 PC4 debería hacer ping con éxito a: D1: 10.0.100.1 D2: 10.0.100.1 D2: 10.0.100.1 D2: 10.0.100.2
		• PC1: 10.0.100.5

Switch D1

D1(config)#

D1(config)#interface range e1/1-3, e4/1 //Determina el rango de interfaces ethernet D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q // enlace troncal encapsulation dot1q

D1(config-if-range)#switchport mode trunk // Enlace troncal para las interfaces

D1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999 // VLAN en la que se habilita el protocolo encapsulation dot1q

D1(config-if-range)#channel-group 12 mode active // Canal que tiene el grupo activo

D1(config-if-range)#no shutdown // Activar interface

D1(config-if-range)#exit // Salir del modo configuración de rango

D1(config)#interface range e5/0,e6/0 //Determina el rango de interfaces ethernet

D1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q // enlace troncal encapsulation dot1q

D1(config-if-range)#switchport mode trunk // Enlace troncal para las interfaces

D1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 999 // VLAN en la que se habilita el protocolo encapsulation dot1q

D1(config-if-range)#channel-group 1 mode active // Canal que tiene el grupo activo

D1(config-if-range)#no shutdown // Activar interface

D1(config-if-range)#exit // Salir del modo configuración de rango

D1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst // Configuración rápida pvst

D1(config)#spanning-tree vlan 100,102 root primary // Asignación de la prioridad primaria

D1(config)#spanning-tree vlan 101 root secondary // Asignación de la prioridad secundaria

D1(config)#interface e2/3 // Habilitación del rango de interface ethernet

D1(config-if)#switchport mode Access // Acceso al puerto

D1(config-if)#switchport access vlan 100 // Fuerza la creación de una VLAN

D1(config-if)#spanning-tree portfast // Habilita el portfast conexión rápida

- D1(config-if)#no shutdown // Enciende la VLAN
- D1(config-if)#exit // sale del modo configuración switchport
- D1(config)#end // salir del modo configuración global

Figura 11. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3 D1





Figura 12. Verificación de la configuración switch D1

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para D2.

Switch D2

D2(config)#interface range e5/0,e6/0

D2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q

D2(config-if-range)# switchport mode trunk

D2(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999

D2(config-if-range)# channel-group 2 mode active

D2(config-if-range)# no shutdown

D2(config-if-range)# exit

- D2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
- D2(config)#spanning-tree vlan 101 root primary
- D2(config)#spanning-tree vlan 101,102 root secondary
- D2(config)#interface e2/3
- D2(config-if)# switchport mode access
- D2(config-if)# switchport access vlan 102
- D2(config-if)# spanning-tree portfast
- D2(config-if)# no shutdown
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#end

Figura 13. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3 D2

:	● R2	• R3	• D1	• D2	×	• A1
D2#c	onfig term					
Ente	er configuration c	ommands, one per	line. End with	CNTL/Z.		
D2(c	:onfig)#interface	range e1/1-3, e4/	1			
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport trunk	encapsulation de	ot1q		
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport mode t	runk			
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport trunk	native vlan 999			
D2(c	:onfig-if-range)#	channel-group 12	mode active			
D2(c	:onfig-if-range)#	no_shutdown				
D2(c	:onfig-if-range)#	exit				
D2(c	:onfig)#interface	range_e5/0,e6/0				
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport trunk	encapsulation de	ot1q		
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport mode t	runk			
D2(c	:onfig-if-range)#	switchport trunk	native vlan 999			
D2(c	:onfig-if-range)#	channel-group 2 m	ode active			
D2(c	:onfig-if-range)#	no shutdown				
D2(c	:onfig-if-range)#	exit				
D2(c	onfig)#spanning-t	ree mode rapid-pv	st			
D2(c	onfig)#spanning-t	ree vlan 101 root	primary			
D2(c	onfig)#spanning-t	ree vlan 101,102	root secondary			
D2(c	:onfig)#interface	e2/3				
D2(c	:onfig-if)# switch	port mode access				
D2(c	:onfig-if)# switch	port access vlan	102			
D2(c	onfig-if)# spanni:	ng-tree portfast				
D2(c	:onfig-if)# no shu	tdown				
D2(c	:onfig-if)# exit					
D2(c	:onfig)#end					
D2#						


Figura 14. Verificación de la configuración switch D2

Switch A1

A1(config)#

A1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst // Configuración más rápido pvst

A1(config)#interface range e1/0,e2/0 // Selección del rango de las interfaces ethernet

A1(config-if-range)# switchport mode trunk // configuración modo trunk

A1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 // Asociar VLAN

A1(config-if-range)# channel-group 1 mode active //Activación del grupo

A1(config-if-range)# no shutdown // Encender la configuración

A1(config-if-range)# exit // Salir del modo de configuración rango

A1(config)#interface range e1/1,e2/1 // Selección del rango de las interfaces ethernet

A1(config-if-range)# switchport mode trunk // configuración modo trunk

A1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 999 // Asociar VLAN

A1(config-if-range)# channel-group 2 mode active //Activación del grupo

A1(config-if-range)# no shutdown // Encender la configuración

A1(config-if-range)# exit // Salir del modo de configuración rango

A1(config)#interface e2/3 // Selección del rango de las interfaces ethernet

A1(config-if)# switchport mode Access // Acceso al puerto de interfaz del swicht

A1(config-if)# switchport access vlan 101 // Puerto con acceso a VLAN 101

A1(config-if)# spanning-tree portfast // Conexión de puertos rápida

A1(config-if)# no shutdown // Encender configuración

A1(config-if)# exit // Salir del modo de configuración interface

A1(config)#interface e4/2 // Selección del rango de las interfaces ethernet

A1(config-if)# switchport mode access // Acceso al puerto de interfaz del swicht

A1(config-if)# switchport access vlan 100 // Puerto con acceso a VLAN 100

A1(config-if)# spanning-tree portfast // Conexión de puertos rápida

A1(config-if)# no shutdown // Encender configuración

A1(config-if)# exit // Salir del modo de configuración interface

A1(config)#end // Finalizar configuración del switch

Figura 15. Código capa 2 de la red y el soporte de Host implementado en GNS3 A1



Figura 16. Verificación de la configuración switch D2



Figura 17. Conexión PC1 ping con éxito

elPC1> ping 10.0.100.1		
el el 84 bytes from 10.0.100.1 icmp seq=1 ttl=255 time=0.254 ms		
84 bytes from 10.0.100.1 icmp seq=2 ttl=255 time=0.309 ms		
84 bytes from 10.0.100.1 icmp seq=3 ttl=255 time=0.292 ms		
e 84 bytes from 10.0.100.1 icmp seq=4 ttl=255 time=0.272 ms		
84 bytes from 10.0.100.1 icmp seq=5 ttl=255 time=0.310 ms		
PC1> ping 10.0.100.2		
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.542 ms		
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.631 ms		
10.0.100.2 icmp_seq=3 timeout		
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.644 ms		
84 bytes from 10.0.100.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.052 ms		
PC1> ping 10.0.100.6		
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.349 ms		
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.527 ms		
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.408 ms		
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.809 ms		
84 bytes from 10.0.100.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.397 ms		
001		
	6:46 p. m.	E.
🏏 🚫 🖏 🐖 📯 🚺 12°C 🔨 U 🗛 🎬 🕼 W DP	27/11/2021	(10)

Figura 18. Conexión PC2 ping con éxito



Figura 19. Conexión PC3 ping con éxito



Figura 20. Conexión PC3 ping con éxito

PC4> ping	10.0.100.1						
84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f	rom 10.0.100.1 rom 10.0.100.1 rom 10.0.100.1 rom 10.0.100.1	<pre>icmp_seq=1 icmp_seq=2 icmp_seq=3 icmp_seq=4</pre>	ttl=255 ttl=255 ttl=255 ttl=255	time=0.258 time=0.398 time=0.908 time=0.661	ms ms ms ms		
84 bytes f PC4> ping	rom 10.0.100.1 10.0.100.2	icmp_seq=5	ttl=255	time=0.408			
84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f	rom 10.0.100.2 rom 10.0.100.2 rom 10.0.100.2 rom 10.0.100.2 rom 10.0.100.2	<pre>icmp_seq=1 icmp_seq=2 icmp_seq=3 icmp_seq=4 icmp_seq=5</pre>	ttl=255 ttl=255 ttl=255 ttl=255 ttl=255 ttl=255	time=0.232 time=0.631 time=0.854 time=0.498 time=0.407	ms ms ms ms ms		
PC4> ping	10.0.100.5						
84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f 84 bytes f	rom 10.0.100.5 rom 10.0.100.5 rom 10.0.100.5 rom 10.0.100.5 rom 10.0.100.5	<pre>icmp_seq=1 icmp_seq=2 icmp_seq=3 icmp_seq=4 icmp_seq=5</pre>	ttl=64 f ttl=64 f ttl=64 f ttl=64 f ttl=64 f	:ime=0.233 n ime=0.896 n ime=0.692 n ime=0.657 n ime=0.664 n	15 15 15 15		
P(4>	😴 Solar-PuTTY	free tool					
	🗮 🌣	💩 13°C	∧ ĝ :	🔉 🗐 🌈 ଏ)) ESP	7:40 p. m. 27/11/2021	

Parte 3: Configurar los protocolos de enrutamiento.

En esta parte, debe configurar los protocolos de enrutamiento IPv4 e IPv6. Al final de esta parte, la red debería estar completamente convergente. Los pings de IPv4 e IPv6 a la interfaz Loopback 0 desde D1 y D2 deberían ser exitosos.

Tarea#	Tarea	Especificación		
		Use OSPF Process ID 4 y asigne los		
		siguientes router		
		IDs:		
	En la "Red de la	• R1: 0.0.4.1		
	Compañia" (es decir,	• R3: 0.0.4.3		
3.1	R1, R3, D1, y D2),	• D1: 0.0.4.131		
	configure single	• D2: 0.0.4.132		
	área OSPFv2 en área 0.	En R1, R3, D1, y D2, anuncie todas las		
		redes		
		directamente conectadas / VLANs en		
		Área 0.		

Table 2	Configure	naián a	onliger	on rod		Dorto	S
i abla S.	Coningura	aciona	aplical	en reu -	136 -	rane.	S

		 En R1, no publique la red R1 – R2. En R1, propague una ruta por defecto. Note que la ruta por defecto deberá ser provista por BGP. Deshabilite las publicaciones OSPFv2 en: D1: todas las interfaces excepto G1/0/11 D2: todas las interfaces excepto G1/0/11
3.2	En la "Red de la Compañia" (es decir, R1, R3, D1, y D2), configure classic single-área OSPFv3 en área 0.	Use OSPF Process ID 6 y asigne los siguientes router IDs: • R1: 0.0.6.1 • R3: 0.0.6.3 • D1: 0.0.6.131 • D2: 0.0.6.132 En R1, R3, D1, y D2, anuncie todas las redes directamente conectadas / VLANs en Área 0. • En R1, no publique la red R1 – R2. • On R1, propague una ruta por defecto. Note que la ruta por defecto deberá ser provista por BGP. Deshabilite las publicaciones OSPFv3 en: • D1: todas las interfaces excepto G1/0/11 • D2: todas las interfaces excepto G1/0/11
3.3	En R2 en la "Red ISP", configure MP BGP.	Configure dos rutas estáticas predeterminadas a través de la interfaz Loopback 0: • Una ruta estática predeterminada IPv4. • Una ruta estática predeterminada IPv6. Configure R2 en BGP ASN 500 y use el router-id

		 2.2.2.2. Configure y habilite una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R1 en ASN 300. En IPv4 address family, anuncie: La red Loopback 0 IPv4 (/32). La ruta por defecto (0.0.0.0/0). En IPv6 address family, anuncie: La red Loopback 0 IPv4 (/128). La ruta por defecto (::/0).
3.4	En R1 en la "Red ISP", configure MP BGP.	Configure dos rutas resumen estáticas a la interfaz Null 0: • Una ruta resumen IPv4 para 10.0.0.0/8. • Una ruta resumen IPv6 para 2001:db8:100::/48. Configure R1 en BGP ASN 300 y use el router-id 1.1.1.1. Configure una relación de vecino IPv4 e IPv6 con R2 en ASN 500. En IPv4 address family: • Deshabilite la relación de vecino IPv6. • Habilite la relación de vecino IPv6. • Habilite la relación de vecino IPv4. • Anuncie la red 10.0.0.0/8. En IPv6 address family: • Deshabilite la relación de vecino IPv4. • Anuncie la relación de vecino IPv4. • Habilite la relación de vecino IPv4. • Habilite la relación de vecino IPv4.

Router R1

R1(config)#router ospf 4 // Habilitar medio ospf en proceso 4

R1(config-router)# router-id 0.0.4.1 // Nombre del router ID ospf

R1(config-router)# network 10.0.10.0 0.0.0.255 área

0 // Asignación de la ruta del área 0

R1(config-router)# default-information originate // Ruta predeterminada

R1(config-router)# exit // salir del modo configuración router

R1(config-router)# ipv6 router ospf 6 // Habilitar medio ospf en proceso 6

R1(config-rtr)# router-id 0.0.6.1 // Nombre del router ID ospf

R1(config-rtr)# default-information originate // Ruta predeterminada

R1(config-rtr)# exit // salir del modo configuración router

R1(config)#interface s2/0 // Modo de configuración interface

R1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar el ospf en el proceso 6 área 0

R1(config-if)# interface g1/0 // Modo de configuración interface

R1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar el ospf en el proceso 6 área 0

R1(config-if)# exit // salir del modo configuración interface

R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 null0 // Configura la IP route submask 255.0.0.0 con interface null0

R1(config)#ipv6 route 2001:db8:100::/48 null0 // Configura ruta estatica ipv6

R1(config)#router bgp 300 // Utiliza BGP ASN 300

R1(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1 // Configura el ID del router BGP

R1(config-router)#neighbor 209.165.200.226 remote-as 500 // Habilita relación con ipv4 con R2 en ASN 500

R1(config-router)#neighbor 2001:db8:200::2 remote-as 500 // Habilita relación con ipv4 con R2 en ASN 500

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast // Reconoce una familia de direcciones y evita el intercambio de direcciones ipv4

R1(config-router-af)#neighbor 209.165.200.226 activate // Activacion de la dirección del adyacente en ipv4

R1(config-router-af)#no neighbor 2001:db8:200::2 activate // Excluye ipv6 del adyacente

R1(config-router-af)#network 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 // Informando que pertenece a la familia de direcciones ipv6

R1(config-router)#address-family ipv6 unicast // Habilitar interface del adyacente en ipv6

R1(config-router-af)#neighbor 2001:db8:200::2 activate // Encendido de la dirección ipv6 del contiguo

R1(config-router-af)#network 2001:db8:100::/48 // Referencia la dirección de la red Loopback

R1(config-router-af)#exit-address-family // salir del modo de configuración interface del adyacente ipv6

R1(config-router)#end // Finaliza configuración

R3 • D2 A1 PC1 • PC4 PC2 PC3 • R1 × R2 • D1 ds, one per line. f 4 uter-id 0.0.4.1 twork 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0 twork 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0 fwult-information originate t-information originate outer ospf 6 0.0.6.1 rmation .0.0.0 255.0.0.0 nu 2001:db8:100::/48 n ess-family ipv6 unicast eighbor 2001:db8:200::2 activate etwork 2001:db8:100::/48 xit-address-family

Figura 21. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R1





Figura 23. Verificación ipv6 router R1



Figura 24. Verificación sección BGP R1



Figura 25. Verificación ipv4 R1



Figura 26. Verificación rutas ipv6 R1



Router R2

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 0 // Configuración de rutas estáticas en ipv4

R2(config)#ipv6 route ::/0 loopback 0 // Configuración de rutas estáticas em ipv6

R2(config)#router bgp 500 // Utiliza BGP ASN 500

R2(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2 // Configura el ID del router BGP

R2(config-router)#neighbor 209.165.200.225 remote-as 300 // Habilita relación con el adyacente ipv4 con R1

R2(config-router)#neighbor 2001:db8:200::1 remote-as 300 // Habilita relación con el adyacente ipv6 con R1

R2(config-router)#address-family ipv4 unicast // Habilita relación con el adyacente ipv4 con R1 en ASN300

R2(config-router-af)#neighbor 209.165.200.225 activate // Habilita dirección del adyacente en ipv4

R2(config-router-af)#no neighbor 2001:db8:200::1 activate// Descarta dirección del adyacente en ipv6

R2(config-router-af)#network 2.2.2.2 mask 255.255.255.255 // ID del router

R2(config-router-af)#network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 // Asignación de ruta por defecto

R2(config-router-af)#exit // Salir del modo de configuración direcciones familiares

R2(config-router)#address-family ipv6 //Entrar al modo configuración direcciones familiares ipv6

R2(config-router-af)#neighbor 2001:db8:200::1 activate // Encendido de direcciones familiares

R2(config-router-af)#network 2001:db8:2222::/128 // Dirección de la red loopback

R2(config-router-af)#network ::/0 // Asignación de ruta por defecto

R2(config-router-af)#exit-address-family // salir del modo de configuración de direcciones familiares

R2(config-router)#end // Finalizar configuración

:	R2	× • R3		• D1	• D2	• A1	PC1
R2#conf	ig term						
Enter c	onfigurati	Lon comman	ds, one per	line. End with	CNTL/Z.		
R2(conf	ig)#ip rou	ute 0.0.0.0	0 0.0.0.0 lo	opback 0			
%Defaul	t route wi	ithout gate	eway, if not	a point-to-poi	nt interface,	may impact perf	Formance
R2(conf	ig)#ipv6 r	route ::/0	loopback 0				
R2(conf	ig)#router	- bgp 500					
R2(conf	ig-router)	#bgp rout	er-id 2.2.2.				
R2(conf	ig-router))#no bgp d	efault ipv4-				
R2(conf	ig-router))#neighbor	209.165.200	.225 remote-as	300		
R2(conf	ig-router))#neighbor	2001:db8:20	0::1 remote-as	300		
R2(conf	ig-router))#address-	family ipv4	unicast			
R2(conf	ig-router-	-af)#neighl	bor 209.165.	200.225 activat			
R2(conf	ig-router-	-af)#no ne:	ighbor 2001:	db8:200::1 acti	vate		
R2(conf	ig-router-	-af)#netwo	rk 2.2.2.2 m	ask 255.255.255			
R2(conf	ig-router-	-af)#netwo	rk 0.0.0.0 m	ask 0.0.0.0			
R2(conf	ig-router-	-af)#exit					
R2(conf	ig-router)	#address+	family ipv6				
R2(conf	ig-router-	-af)#neighl	bor 2001:db8	:200::1 activat			
R2(conf	ig-router-	-af)#netwo	rk 2001:db8:	2222::/128			
R2(conf	ig-router-	-af)#netwo	rk ::/0				
R2(conf	ig-router-	-af)#exit-a	address-fami	.ly			
R2(conf	ig-router))#end					
R2#							

Figura 27. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R2

Figura 28. Verificación sección BGP R2



Router R3

R3(config)#router ospf 4 // Habilitar medio ospf en proceso 4

R3(config-router)# router-id 0.0.4.3 // Nombre del router ID ospf

R3(config-router)# network 10.0.11.0 0.0.0.255 área 0 // Asignación de la ruta del área 0

R3(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.255 área 0 // Asignación de la ruta del área 0

R3(config-router)# exit // salir del modo configuración router

R3(config)#ipv6 router ospf 6 // Habilitar el ospf en el proceso 6

R3(config-rtr)# router-id 0.0.6.3 3 // Nombre del router ID ospf

R3(config-rtr)# exit // salir del modo configuración router

R3(config)#interface g1/0 // configuración en modo interface ethernet

R3(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // enciende el ospf en proceso 6 área 0 publicando rutas

R3(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface ethernet R3(config)#interface s2/0 // configuración en modo interface s2/0 R3(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // enciende el ospf en proceso 6 área 0 publicando rutas R3(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface

R3(config)#end // finalizar configuración

Figura 29. Código de enrutamiento implementado en GNS3 R3







Figura 31. Verificación ipv6 router R3



Figura 32. Verificacion ipv4 R3



Figura 33. OSPFv3 para IPv6

R3#show ipv6 route ospf	
IPv6 Routing Table - default - 10 entries	
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route	
B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP	
H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea	
IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO	
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redire	ct
0 - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext	
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, 1 - LISP	
OE2 ::/0 [110/1], tag 6	
via FE80::1:3, Serial2/0	
0 2001:DB8:100:100::/64 [110/2]	
via FE80::D1:1, GigabitEthernet1/0	
0 2001:DB8:100:101::/64 [110/2]	
via FE80::D1:1, GigabitEthernet1/0	
0 2001:DB8:100:102::/64 [110/2]	
via FE80::D1:1, GigabitEthernet1/0	
0 2001:DB8:100:1013::/64 [110/128]	
_ via FE80::1:3, Serial2/0	
R3#	
solarwinds Solar-PuTTY free tool	
📄 🍋 🛧 😓 📥 12°C o 🛱 🔿 🖏 🤅 (1)) ESP 10°24 p.m.	

Switch D1

D1(config)#router ospf 4 // Habilitar medio ospf en proceso 4

D1(config-router)# router-id 0.0.4.131 Habilitar ruta ospf en proceso 4

D1(config-router)# network 10.0.100.0 0.0.0.255 área 0 // Habilitar red de la ruta del área 0

D1(config-router)# network 10.0.101.0 0.0.0.255 área 0 // Habilitar red de la ruta del área 0

D1(config-router)# network 10.0.102.0 0.0.0.255 área 0 // Habilitar red de la ruta del área 0

D1(config-router)# network 10.0.10.0 0.0.0.255 área 0 // Habilitar red de la ruta del área 0

D1(config-router)# passive-interface default // Apagar las publicaciones ospfv2

D1(config-router)# no passive-interface e1/0 // No apagar publicaciones interface

D1(config-router)# exit // salir del modo de configuración router

D1(config)#ipv6 router ospf 6 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6

D1(config-rtr)# router-id 0.0.6.131 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6

D1(config-rtr)# passive-interface default // Apagar las publicaciones ospfv3

D1(config-rtr)# no passive-interface e1/0 // No apagar publicaciones interface

D1(config-rtr)# exit // salir del modo de configuración router

D1(config)#interface e1/0 //Modo de configuración interface ethernet

D1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6

D1(config-if)# exit // salir del modo de configuración router

D1(config)#interface vlan 100 //Modo de configuración interface VLAN

D1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6

D1(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface VLAN

D1(config)#interface vlan 101 //Modo de configuración interface VLAN

D1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6 D1(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface VLAN D1(config)#interface vlan 102 //Modo de configuración interface VLAN D1(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0 // Habilitar red de la ruta del ospf en proceso 6 D1(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface VLAN D1(config-if)# exit // salir del modo de configuración interface VLAN

Figura 34. Código de enrutamiento implementado en GNS3 D1

:	• R2	R3	• D1	× •	D2	• A1
D1#0	config term					
Ente	er configuratio	n commands, one per	line. End	with CNT	L/Z.	
D1(0	config)#router	ospf 4				
D1(0	config-router)#	router-id 0.0.4.13				
D1(0	config-router)#	network 10.0.100.0	0.0.0.255	area 0		
D1(0	config-router)#	network 10.0.101.0	0.0.0.255	area 0		
D1(0	config-router)#	network 10.0.102.0	0.0.0.255	area 0		
D1(0	config-router)#	network 10.0.10.0	0.0.0.255 a	irea O		
D1(0	config-router)#	passive-interface	default			
D1(0	config-router)#	no passive-interta	ce e1/0			
D1(0	config-router)#	exit				
	contig)#ipv6 ro	uter ospt 6				
	contig-rtr)# ro	uter-10 0.0.6.131				
DI	contig-rtr)# pa	ssive-interface det	auit			
	contig-rtr)# no	passive-interface	e1/0			
	contig-rtr)# ex					
	config if)# inversa	ce ei/o				
	config if)# ipv	+				
	-onfig)#interfa	ce vlan 100				
D1 ()	config_if)# inv	6 osof 6 area 0				
D1()	config_if)# evi	+				
D1 (config)#interfa	ce vlan 101				
D1 (config-if)# inv	6 ospf 6 area 0				
D1()	config-if)# exi					
D1()	config)#interfa	ce vlan 102				
D1()	config-if)# ipv	6 ospf 6 area 0				
D1()	config-if)# exi	t				
D1()	config)#end					



D1#show run section ^router ospf
router ospf 4
router-id 0.0.4.131
passive-interface default
no passive-internace Etherneti/6
network 10.0.100.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.101.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.102.0 0.0.0.255 area 0
D1#
solarwinds Solar-PuTTY free tool
🐂 💏 🖧 📥 12°C o Ĝi 🚓 🛱 🤅 đu rcp 10:31 p.m. 🚍

Figura 36. Verificación interfaz ipv6 ospf

D1#show run	sect:	ion ^router osp	of						
router ospf 4	4								
router-id 0	.0.4.1	31							
passive-inte	erface	default							
no passive-i	interfa	ace Ethernet1/0							
network 10.0	9.10.0	0.0.0.255 area							
network 10.0	9.100.0	0 0.0.0.255 are	a 0						
network 10.0	9.101.0	0 0.0.0.255 are	a 0						
network 10.0	0.102.0	0 0.0.0.255 are	a 0						
D1#show run	sect	ion ^ipv6 route							
ipv6 router o	ospf 6								
router-id 0	.0.6.1	31							
passive-inte	erface	default							
no passive-i	interfa	ace Ethernet1/0							
D1#show ipv6	ospf :	interface brief							
Interface	PID	Area	Intf	ID	Cost	State	Nbrs	F/C	
V1102			39		1	DR	0/0		
Vl101			38		1	DR	0/0		
V1100			37		1	DR	0/0		
Et1 <u>/</u> 0			35		10	DR	1/1		
D1#									
colarwunde	Sola	ar-PuTTY free tool							
solal willus	1 0010	, i ann precessor							
-	•	🔍 🔺	-			- 10		10:33 p.m.	
J 🖅 K	÷ 🖻	r 🍊 12°	с ^	ଞ 🏊	Y I A	6 40	ESP	27/11/2021	(10)

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para D2.

Switch D2

D2(config)#router ospf 4

D2(config-router)# router-id 0.0.4.132

D2(config-router)# network 10.0.100.0 0.0.0.255 área 0

D2(config-router)# network 10.0.101.0 0.0.0.255 área 0

D2(config-router)# network 10.0.102.0 0.0.0.255 área 0

D2(config-router)# network 10.0.11.0 0.0.0.255 área 0

D2(config-router)# passive-interface default

D2(config-router)# no passive-interface e1/0

D2(config-router)# exit

D2(config)#ipv6 router ospf 6

D2(config-rtr)# router-id 0.0.6.132

D2(config-rtr)# passive-interface default

D2(config-rtr)# no passive-interface e1/0

D2(config-rtr)# exit

D2(config)#interface e1/0

D2(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0

D2(config-if)# exit

D2(config)# interface vlan 100

D2(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0

D2(config-if)# exit

D2(config)#interface vlan 101

D2(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0

D2(config-if)# exit

D2(config)#interface vlan 102

D2(config-if)# ipv6 ospf 6 área 0

D2(config-if)# exit

D2(config)# end

Figura 37. Código de enrutamiento implementado en GNS3 D2



Figura 38. Verificación router ospf D1



Figura 39. Verificación interfaz ipv6 ospf

D2#show run ipv6 router router-id 0 passive-int no passive- D2#show ipv6 Interface V1102 V1101 V1100 Et1/0 D2#	sect ospf 6 .0.6.1 erface interf ospf PID 6 6 6 6 6	ion ^ipv 32 default ace Ethe interfac Area 0 0 0 0	6 router rnet1/0 e brief	Intf 39 38 37 35	ID	Cost 1 1 1 10	State DR DR DR DR DR	Nbrs 0/0 0/0 0/0 1/1	F/C	
solarwinds	- Soli	ar-PuTTY 🌈	ree tool							
J 📴 4	≱ _	2	<u>ک</u> 12°C	^	ê 🧳	è ¶⊒ ,	(i d))	ESP	10:37 p. m. 27/11/2021	5

Parte 4: Configurar la Redundancia del Primer Salto (First Hop Redundancy).

En esta parte, debe configurar HSRP versión 2 para proveer redundancia de primer salto para los hosts en la "Red de la Compañía".

Las tareas de configuración son las siguientes:

Tarea#	Tarea	Especificación
4.1	En D1, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R1 G0/0/1.	Cree dos IP SLAs. • Use la SLA número 4 para IPv4. • Use la SLA número 6 para IPv6. Las IP SLAs probarán la disponibilidad de la interfaz R1 G0/0/1 cada 5 segundos. Programe la SLA para una implementación inmediata sin tiempo de finalización. Cree una IP SLA objeto para la IP SLA 4 y una para la IP SLA 6. • Use el número de rastreo 4 para la IP SLA 4. • Use el número de rastreo 6 para la IP SLA 6. Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado de IP SLA cambia de Down a Up después de 10 segundos, o de Up a Down después de 15 segundos.
4.2	En D2, cree IP SLAs que prueben la accesibilidad de la interfaz R3 G0/0/1.	Cree IP SLAs. • Use la SLA número 4 para IPv4. • Use la SLA número 6 para IPv6. Las IP SLAs probarán la disponibilidad de la interfaz R3

Tabla 4. Ajuste de redundancia First Hop Redundancy

		 G0/0/1 cada 5 segundos. Programe la SLA para una implementación inmediata sin tiempo de finalización. Cree una IP SLA objeto para la IP SLA 4 and one for IP SLA 6. Use el número de rastreo 4 para la IP SLA 4. Use el número de rastreo 6 para la SLA 6. Los objetos rastreados deben notificar a D1 si el estado de IP SLA cambia de Down a Up después de 10 segundos, o de Up a Down después de 15 segundos.
4.3	En D1 configure HSRPv2.	D1 es el router primario para las VLANs 100 y 102; por lo tanto, su prioridad también se cambiará a 150 Configure HSRP version 2. Configure IPv4 HSRP grupo 104 para la VLAN 100: • Asigne la dirección IP virtual 10.0.100.254. • Establezca la prioridad del grupo en 150. • Habilite la preferencia (preemption). • Rastree el objeto 4 y decremente en 60. Configure IPv4 HSRP grupo 114 para la VLAN 101: • Asigne la dirección IP virtual 10.0.101.254. • Habilite la preferencia (preemption). • Rastree el objeto 4 para disminuir en 60. Configure IPv4 HSRP grupo 124 para

	 la VLAN 102: Asigne la dirección IP virtual 10.0.102.254. Establezca la prioridad del grupo en 150. Habilite la preferencia (preemption). Rastree el objeto 4 para disminuir en 60. Configure IPv6 HSRP grupo 106 para la VLAN 100: Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig. Establezca la prioridad del grupo en 150. Habilite la preferencia (preemption). Rastree el objeto 6 y decremente en 60. Configure IPv6 HSRP grupo 116 para la VLAN 101: Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig. Habilite la preferencia (preemption). Rastree el objeto 6 y decremente en 60. Configure IPv6 HSRP grupo 116 para la VLAN 101: Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig. Habilite la preferencia (preemption). Registre el objeto 6 y decremente en 60. Configure IPv6 HSRP grupo 126 para la VLAN 102: Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig. Establezca la prioridad del grupo en 150. Habilite la preferencia (preemption).
	 Habilite la preferencia (preemption). Rastree el objeto 6 y decremente en 60.
En D2, configure HSRPv2	D2 es el router primario para la VLAN 101; por lo tanto, su prioridad también se cambiará a 150. Configure HSRP version 2. Configure IPv4 HSRP grupo 104 para la VLAN 100:

	 Asigne la dirección IP virtual
	10.0.100.254.
	Habilite la preferencia (preemption).
	Rastree el objeto 4 y decremente en
	60.
	Configure IPv4 HSRP grupo 114 para
	la VLAN 101:
	 Asigne la dirección IP virtual
	10.0.101.254.
	Establezca la prioridad del grupo en
	150.
	Habilite la preferencia (preemption).
	Rastree el objeto 4 para disminuir
	en 60.
	Configure IPv4 HSRP grupo 124 para
	la VLAN 102:
	 Asigne la dirección IP virtual
	10.0.102.254.
	Habilite la preferencia (preemption).
	Rastree el objeto 4 para disminuir
	en 60.
	Configure IPv6 HSRP grupo 106 para
	la VLAN 100:
	 Asigne la dirección IP virtual usando
	ipv6 autoconfig.
	Habilite la preferencia (preemption).
	Rastree el objeto 6 para disminuir
	en 60.
	Configure IPv6 HSRP grupo 116 para
	la VLAN 101:
	 Asigne la dirección IP virtual usando
	ipv6 autoconfig.
	 Establezca la prioridad del grupo en
	150.
	Habilite la preferencia (preemption).
	Rastree el objeto 6 para disminuir
	en 60.
	Configure IPv6 HSRP grupo 126 para
 	la VLAN 102:

 Asigne la dirección IP virtual usando ipv6 autoconfig. Habilite la preferencia (preemption). Rastree e
• Rasilee e

Switch D1

D1(config)#ip sla 4 // Se genera SLA número 4 para ipv4

D1(config-ip-sla)# icmp-echo 10.0.10.1 // Verificación de conectividad

D1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 // Verificación de disponibilidad cada 5 s

D1(config-ip-sla-echo)# exit // salir de modo de configuración SLA 4

D1(config)#ip sla 6 // Se genera SLA número 6 para ipv6

D1(config-ip-sla)# icmp-echo 2001:db8:100:1010::1 // Verificación de conectividad

D1(config-ip-sla-echo)# frequency 5 // Verificación de disponibilidad cada 5s

D1(config-ip-sla-echo)# exit // salir de modo de configuración SLA 6

D1(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now // ip SLA objeto para SLA 4

D1(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now // ip SLA objeto para SLA 6

D1(config)#track 4 ip sla 4 // Número 4 de identificación de la ip SLA 4

D1(config-track)# delay down 10 up 15 // Cambio de estado de up – down cada 10s y douwn – up cada 15s

D1(config-track)# exit // salir de modo de configuración SLA 4

D1(config)#interface vlan 100 // Configuración modo VLAN ipv4 HSRP

D1(config-if)# standby version 2 // Configuración de HSRP version 2

D1(config-if)# standby 104 ip 10.0.100.254 // ip virtual del grupo 104

D1(config-if)# standby 104 priority 150 // Prioridad del grupo en 150

D1(config-if)# standby 104 preempt // Activación de preferencia

D1(config-if)# standby 104 track 4 decrement 60 // Rastreo de objeto

D1(config-if)# standby 106 ipv6 autoconfig // ip virtual automática D1(config-if)# standby 106 priority 150 // Prioridad de grupo 150 D1(config-if)# standby 106 preempt // Activación de preferencia D1(config-if)# standby 106 track 6 decrement 60 // Rastreo de objeto D1(config-if)# exit // Salir del modo de configuración VLAN D1(config)#interface vlan 101 // Configuración modo VLAN ipv4 HSRP D1(config-if)# standby version 2 // Configuración de HSRP version 2 D1(config-if)# standby 114 ip 10.0.101.254 // ip virtual del grupo 114 D1(config-if)# standby 114 preempt // Activación de preferencia D1(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60 // Rastreo de objeto D1(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig // ip virtual automática D1(config-if)# standby 116 preempt // Activación de preferencia D1(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60 // Rastreo de objeto D1(config-if)# exit // Salir del modo de configuración VLAN D1(config)#interface vlan 102 // Configuración modo VLAN ipv4 HSRP D1(config-if)# standby version 2 // Configuración de HSRP version 2 D1(config-if)# standby 124 ip 10.0.102.254 // ip virtual del grupo 124 D1(config-if)# standby 124 priority 150 // Activación de prioridad D1(config-if)# standby 124 preempt // Activación de preferencia D1(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60 // Rastreo de objeto D1(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig // ip virtual automática D1(config-if)# standby 126 priority 150 // Activación de prioridad D1(config-if)# standby 126 preempt // Activación de preferencia D1(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60 // Rastreo de objeto D1(config-if)# exit // Salir del modo de configuración VLAN D1(config)#end // Finalizar configuración

Figura 40. Código de redundancia implementado en GNS3 D1

: (• R2	• R3	• D1	×	• D2	• A1	
D1#cont	fig term	commanda ana nar	ling End	ا منځ ا			
D1(cont	fig)#ip sla 4	commanus, one per	TTUE. ENG	1 WICH	CNTL/2.		
D1(cont	fig-ip-sla)# i	cmp-echo 10.0.10.					
D1(cont	fig-ip-sla-ech	o)# frequency 5					
D1(cont	fig-ip-sla-ech	o)# exit					
D1(cont	fig)#ip sla 6						
D1(cont	fig-ip-sla)# 1	cmp-ecno 2001:dba	::100:1010::	:1			
D1(cont	fig-ip-sla-ech	o)# frequency 5					
D1(con	fig)#ip sla sc	hedule 4 life for	ever start.	-time n	IOW		
D1(cont	fig)#ip sla sc	hedule 6 life for	ever start.	-time n	IOW		
D1(cont	fig)#track 4 i	p sla 4					
D1(cont	fig-track)# de	lay down 10 up 15					
D1(cont	fig-track)# ex	it					
D1(cont	fig)#interface	vlan 100					
D1(cont	rig-it)# stand fig-if)# stand	by version 2 by 104 in 10 0 10	0 254				
D1(cont	fig-if)# stand	by 104 ip 10.0.10 by 104 priority 1	50				
D1(cont	fig-if)# stand	by 104 preempt					
D1(cont	fig-if)# stand	by 104 track 4 de	crement 60				
D1(cont	fig-if)# stand	by 106 ipv6 autoc	onfig				
D1(cont	fig-if)# stand	by 106 priority 1	.50				
D1(cont	fig-if)# stand	by 106 preempt					
D1(cont	fig-if)# stand	by 106 track 6 de	crement 60				
D1(cont	fig-if)# exit	wlan 101					
D1(cont	fig_if)#_stand	by version 2					
D1(cont	fig-if)# stand	by 114 in 10.0.10	1.254				
D1(cont	fig-if)# stand	by 114 preempt					
D1(cont	fig-if)# stand	by 114 track 4 de	crement 60				
D1(cont	fig-if)# stand	by 116 ipv6 autoc	onfig				
D1(cont	fig-if)# stand	by 116 preempt					
D1(cont	fig-if)# stand	by 116 track 6 de	crement 60				
D1(cont	fig-if)# exit						
D1(cont	fig if)# stand	Vian 102					
D1(cont	fig-if)# stand	by 124 in 10 0 10	2 254				
D1(con	fig-if)# stand	by 124 priority 1	.50				
D1(cont	fig-if)# stand	by 124 preempt					
D1(cont	fig-if)# stand	by 124 track 4 de	crement 60				
D1(cont	fig-if)# stand	by 126 ipv6 autoc	onfig				

Figura 41. Verificación de ip SLA D1



Figura 42. Verificación de las VLAN en cada grupo D1

D1#show st	andby	brief								
			indicat	es configure	d to	preempt.				
Interface	Grp	Pri P	State	Active		Standby		Virtual	IP	
V1100	104	150 P	Active	local		10.0.100.3	2	10.0.10	0.254	
V1100	106	150 P	Active	local		FE80::D2:	2	FE80::5	:73FF:FEA0	:6A
V1101	114	100 P	Standby	10.0.101.2		local		10.0.10	1.254	
V1101	116	100 P	Standby	FE80::D2:3		local		FE80::5	:73FF:FEA0	:74
V1102	124	150 P	Active	local		10.0.102.2	2	10.0.10	2.254	
V11 <u>0</u> 2	126	150 P	Active	local		FE80::D2:4	4	FE80::5	:73FF:FEA0	:7E
D1#										
colonwood	7	Solar-Pul	TTV free too	4						ළ 20
solarwind	s r ·	Joial-Ful	in pee too	'n						8 20
		- **		- 439/	- ,	- ñ -		(1) ECD	11:32 p. m.	
Y 4		- •		- 12-0	- '	·	116	SP ESP	27/11/2021	10

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para D2.

Switch D2

D2(config)#ip sla 4

D2(config-ip-sla)# icmp-echo 10.0.11.1

D2(config-ip-sla-echo)# frequency 5

D2(config-ip-sla-echo)# exit

D2(config)#ip sla 6

D2(config-ip-sla)# icmp-echo 2001:db8:100:1011::1

D2(config-ip-sla-echo)# frequency 5

D2(config-ip-sla-echo)# exit

D2(config)#ip sla schedule 4 life forever start-time now

D2(config)#ip sla schedule 6 life forever start-time now

D2(config)#track 4 ip sla 4

D2(config-track)# delay down 10 up 15

D2(config-track)# exit

D2(config)#interface vlan 100

D2(config-if)# standby version 2

D2(config-if)# standby 104 ip 10.0.100.254

- D2(config-if)# standby 104 preempt
- D2(config-if)# standby 104 track 4 decrement 60
- D2(config-if)# standby 106 ipv6 autoconfig
- D2(config-if)# standby 106 preempt
- D2(config-if)# standby 106 track 6 decrement 60
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#interface vlan 101
- D2(config-if)# standby version 2
- D2(config-if)# standby 114 ip 10.0.101.254
- D2(config-if)# standby 114 priority 150
- D2(config-if)# standby 114 preempt
- D2(config-if)# standby 114 track 4 decrement 60
- D2(config-if)# standby 116 ipv6 autoconfig
- D2(config-if)# standby 116 priority 150
- D2(config-if)# standby 116 preempt
- D2(config-if)# standby 116 track 6 decrement 60
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#interface vlan 102
- D2(config-if)# standby version 2
- D2(config-if)# standby 124 ip 10.0.102.254
- D2(config-if)# standby 124 preempt
- D2(config-if)# standby 124 track 4 decrement 60
- D2(config-if)# standby 126 ipv6 autoconfig
- D2(config-if)# standby 126 preempt
- D2(config-if)# standby 126 track 6 decrement 60
- D2(config-if)# exit
- D2(config)#end

Figura 43. Código de redundancia implementado en GNS3 D2



Figura 44. Verificación de ip SLA D1



Parte 5: Seguridad.

En esta parte debe configurar varios mecanismos de seguridad en los dispositivos de la topología. Las tareas de configuración son las siguientes:

Tabla 5. Condiciones de seguridad

Tarea#	Tarea	Especificación
5.1	En todos los dispositivos, proteja el EXEC privilegiado usando el algoritmo de encripción SCRYPT.	Contraseña: cisco12345cisco
5.2	En todos los dispositivos, cree un usuario local y protéjalo usando el algoritmo de encripción SCRYPT.	Detalles de la cuenta encriptada SCRYPT: • Nombre de usuario Local: sadmin • Nivel de privilegio 15 • Contraseña: cisco12345cisco
5.3	En todos los dispositivos (excepto R2), habilite AAA.	Habilite AAA.
5.4	En todos los dispositivos (excepto R2), configure las especificaciones del servidor RADIUS.	Especificaciones del servidor RADIUS.: • Dirección IP del servidor RADIUS es 10.0.100.6. • Puertos UDP del servidor RADIUS son 1812 y 1813. • Contraseña: \$trongPass
5.5	En todos los dispositivos (excepto R2), configure la lista de métodos de autenticación AAA	Especificaciones de autenticación AAA: • Use la lista de métodos por defecto • Valide contra el grupo de servidores RADIUS

		• De lo contrario, utilice la base de datos local.
5.6	Verifique el servicio AAA en todos los dispositivos (except R2).	Cierre e inicie sesión en todos los dispositivos (except R2) con el usuario: raduser y la contraseña: upass123.

Router R1

R1(config)#enable algorithm-type scrypt secret cisco12345cisco // Activación del algoritmo

R1(config)#\$username admin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco // Definición de Usuario y contraseña

R1(config)#aaa new-mode // Activación de Auditoria, Autenticación y Autorización

R1(config)#radius server RADIUS // Acceso a la interfaz RADIUS

R1(config-radius-server)#\$v4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813 // Habilita ip del servidor RADIUS

R1(config-radius-server)# key \$trongPass // Se establece la contraseña

R1(config-radius-server)# exit // Salir del modo configuración interfaz RADIUS

R1(config)#aaa authentication login default group radius local // Autenticación

R1(config)#end // Finaliza configuración

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para R2, R3, D1, D2 y A1.

Figura 45. Código de seguridad implementado en GNS3 R1



Figura 46. Verificación de seguridad R1

Userr Passv R1# R1# R1#	name: a vord:	dmin									
sola	rwinds	ኛ Sa	lar-PuTT	Y free tool							© 20
3	9	4		\$	<u></u> 12°C	^	Q 💁 🖷	ጋ <i>(ଲ</i> (ଦେ))	ESP	1:31 a.m. 28/11/2021	

Router R2

R2(config)#enable algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

R2(config)#\$dmin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco R2(config)#end

Figura 47. Código de seguridad implementado en GNS3 R2



Router R3

R3(config)#enable algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

R3(config)#\$dmin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

R3(config)#aaa new-model

R3(config)#radius server RADIUS

R3(config-radius-server)#\$v4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813

R3(config-radius-server)# key \$trongPass

R3(config-radius-server)# exit

R3(config)#aaa authentication login default group radius local

R3(config)#end

Figura 48. Código de seguridad implementado en GNS3 R3



Figura 49. Verificación de seguridad R3

User Pass R3#	name: a word:	dmin											
sola	arwinds	🗧 So	lar-PuTT\	free tool									© 20
8	9	4		\$	٠	12⁰C	^	ê 🧳	N 980	<i>(</i> (, \$))	ESP	1:32 a.m. 28/11/2021	50

Switch D1

- D1(config)#enable algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco
- D1(config)#\$dmin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco
- D1(config)#aaa new-model
- D1(config)#radius server RADIUS
- D1(config-radius-server)#\$v4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
- D1(config-radius-server)# key \$trongPass

- D1(config-radius-server)# exit
- D1(config)#aaa authentication login default group radius local
- D1(config)#end

Figura 50. Código de seguridad implementado en GNS3 D1



Figura 51. Verificación de seguridad D1

Userı Passı D1#	name: a word:	dmin											
sola	arwinds	🗧 Sa	lar-PuTT	free tool									© 20
C	9			\$	-	12°C	^	(ව)	🦡 🐑	((1))	ESP	1:32 a.m. 28/11/2021	

Switch D2

D2(config)#enable algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

D2(config)#\$dmin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

D2(config)#aaa new-model

D2(config)#radius server RADIUS

D2(config-radius-server)#\$4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813

D2(config-radius-server)#key \$trongPass

D2(config-radius-server)#exit

D2(config)#aaa authentication login default group radius local

D2(config)#end

Figura 52. Código de seguridad implementado en GNS3 D2







Switch A1

A1(config)#enable algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco

- A1(config)#\$dmin privilege 15 algorithm-type SCRYPT secret cisco12345cisco
- A1(config)#aaa new-model
- A1(config)#radius server RADIUS
- A1(config-radius-server)#\$4 10.0.100.6 auth-port 1812 acct-port 1813
- A1(config-radius-server)# key \$trongPass
- A1(config-radius-server)# exit
- A1(config)#aaa authentication login default group radius local
- A1(config)#end
Figura 54. Código de seguridad implementado en GNS3 D2







Parte 6: Configure las funciones de Administración de Red.

En esta parte, debe configurar varias funciones de administración de red. Las tareas de configuración son las siguientes:

Tarea#	Tarea	Especificación
6.1	En todos los dispositivos, configure el reloj local a la hora UTC actual.	Configure el reloj local a la hora UTC actual.
6.2	Configure R2 como un NTP maestro.	Configurar R2 como NTP maestro en el nivel de estrato 3.

Tabla 6. Administración de red

6.3	Configure NTP en R1, R3, D1, D2, y A1.	Configure NTP de la siguiente manera: • R1 debe sincronizar con R2. • R3, D1 y A1 para sincronizar la hora con R1. • D2 para sincronizar la hora con R3.	
6.4	Configure Syslog en todos los dispositivos excepto R2	Syslogs deben enviarse a la PC1 en 10.0.100.5 en el nivel WARNING.	
6.5	Configure SNMPv2c en todos los dispositivos excepto R2	Especificaciones de SNMPv2: • Unicamente se usará SNMP en modo lectura (Read-Only). • Límite el acceso SNMP a la dirección IP de la PC1. • Configure el valor de contacto SNMP con su nombre. • Establezca el community string en ENCORSA. • En R3, D1, y D2, habilite el envío de traps config y ospf. • En R1, habilite el envío de traps bgp, config, y ospf. • En A1, habilite el envío de traps config	

Router R1

R1(config)#clock timezone UTC -5 // Reloj local hora UTC

R1(config)#ntp server 209.165.200.226 // Se habilita NTP para sincronizar con R2

R1(config)#logging host 10.0.100.5 // Se activa Syslog para PC1

R1(config)#logging trap warnings // Se configura nivel de Syslog

R1(config)#snmp-server community ENCORSA RO // Se establece comunidad

R1(config)#snmp-server host 10.0.100.5 ENCORSA // Acceso SNMP

R1(config)#snmp-server contact DAVID GUTIERREZ // S establece valor de contacto

R1(config)#snmp-server enable traps bgp // Activa mensajes de cambio de estado del portocolo

R1(config)#snmp-server enable traps config // Activa mensajes de configuración

R1(config)#snmp-server enable traps ospf Activa mensajes de cambio de estado del portocolo

R1(config)#end // Finaliza la configuración

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para R3.

Figura 56. Código de administración de red implementado en GNS3 R1



Figura 57. Verificación de los ajustes NTP R1



Figura 58. Verificación de los ajustes SNMP R1

R1#show run include snmp snmp-server community ENCORSA RO snmp-server community ENCORSA RO snmp-server contact DAVID_GUTIERREZ snmp-server enable traps ospf state-change snmp-server enable traps ospf retrons snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa snmp-server enable traps config snmp-server enable traps config snmp-server host 10.0.100.5 ENCORSA R1#	
R1#	
solarwinds Solar-PuTTY free tool	© 20
💰 🧿 🥒 🚞 💠 11°C ^ ලි 🐢 📾 🌈 දා) ESP 3:40 a.m. 28/11/2021	10

Router R2

R2(config)#clock timezone UTC -5 // Reloj local hora UTC

R2(config)#ntp master 3 // Activación como NTP maestro

R2(config)#end // Finaliza la configuración

Figura 59. Código de administración de red implementado en GNS3 R2



Figura 60. Verificación de los ajustes NTP R2

R2#s ntp i R2# <mark>-</mark>	now run master∶	inc. 3	ude nt	p							
sola	arwinds	🗧 So	lar-PuTT	Y free tool							© 20
3	9			\$	🍐 11℃	^	ê _% 🖷	• <i>(ii</i> , ())	ESP	3:42 a.m. 28/11/2021	

Router R3

- R3(config)#ntp server 10.0.10.1
- R3(config)#logging host 10.0.100.5
- R3(config)#logging trap warnings
- R3(config)#logging on
- R3(config)#ip access-list standard SNMP-NMS
- R3(config-std-nacl)#permit host 10.0.100.5
- R3(config-std-nacl)#exit
- R3(config)#snmp-server community ENCORSA RO
- R3(config)#snmp-server host 10.0.100.5 ENCORSA
- R3(config)#snmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ
- R3(config)#snmp-server ifindex persist
- R3(config)#snmp-server enable traps config
- R3(config)#snmp-server enable traps ospf
- R3(config)#exit



Figura 61. Código de administración de red implementado en GNS3 R3

Figura 62. Verificación de los ajustes SNMP R3

R3#show run include snmp snmp-server community ENCORSA RO snmp-server community ENCORSA RO snmp-server contact DAVID_GUTIERREZ snmp-server enable traps ospf errors snmp-server enable traps ospf retransmit snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa snmp-server enable traps onfig snmp-server enable traps config snmp-server host 10.0.100.5 ENCORSA R3#	
solarwinds Solar-PuTTY free tool	© 20
<u>දී ඉ 🎝 🗮 🌣</u> 🍐 11°C ^ ලි 🐢 🖽 🧖 40) ESP 3:46 a.m. 28/11/2021	10

Switch D1

D1(config)#clock timezone UTC -5 // Reloj local hora UTC

D1(config)#ntp server 10.0.10.1 // Se habilita NTP para sincronizar con R1

D1(config)#logging trap warning // Se configura nivel de Syslog

D1(config)#logging host 10.0.100.5 // Se activa Syslog para PC1

D1(config)#logging on // Activa configuración

D1(config)#ip access-list standard SNMP-NMS // Modo configuración SNMPv2c

D1(config-std-nacl)#permit host 10.0.100.5 // Restringe acceso SNMP

D1(config-std-nacl)#exit // Salir del modo de configuración SNMPv2c

D1(config)#snmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ // Configura valor contacto Nombre

D1(config)#snmp-server community ENCORSA ro SNMP-NMS // Se establece comunidad

D1(config)#snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA // Acceso SNMP

D1(config)#snmp-server ifindex persist // Identifica cada interfaz SNMP

D1(config)#snmp-server enable traps // Activa mensajes de cambio de estado del portocolo

- D1(config)#snmp-server enable traps ospf // Activa mensajes OSPF
- D1(config)#end // Finalizar configuración

Figura 63. Código de administración de red implementado en GNS3 D1



Figura 64. Verificación de los ajustes SNMP D1

D1#show ip access-list SNMP-NMS
Standard IP access list SNMP-NMS
10 permit 10.0.100.5
D1#show run include snmp
snmp-server community ENCORSA RO SNMP-NMS
snmp-server contact Cisco Student
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
<pre>snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change</pre>
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
<pre>snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config</pre>
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps energywise
solarwinds Solar-PuTTY free tool © 2
3:48 a.m.
🍯 孯 🚚 ё 🌣 🍐 11°C ^ Ö 💁 📾 🖟 🕸 ESP 28/11/2021 📆

Las descripciones de los comandos o líneas aplican para D2 y A1.

Switch D2

- D2(config)#clock timezone UTC -5
- D2(config)#ntp server 10.0.10.1
- D2(config)#logging trap warning
- D2(config)#logging host 10.0.100.5
- D2(config)#logging on
- D2(config)#ip access-list standard SNMP-NMS
- D2(config-std-nacl)#permit host 10.0.100.5
- D2(config-std-nacl)#exit
- D2(config)#snmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ
- D2(config)#snmp-server community ENCORSA ro SNMP-NMS
- D2(config)#snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA

nfig)#ip access-list standard SMMP-NMS nfig-std-nacl)#permit host 10.0.100.5 nfig-std-nacl)#exit

fig)#snmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ fig)#snmp-server community ENCORSA ro SNMP-NMS fig)#snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA fig)#snmp-server enable traps ospf fig)#end

- D2(config)#snmp-server enable traps ospf
- D2(config)#end



Figura 65. Código de administración de red implementado en GNS3 D2

Figura 66. Verificación de los ajustes SNMP D2

D2#show run include snmp	
snmp-server community ENCORSA RO SNMP-NMS	
snmp-server contact Cisco DAVID_GUTIERREZ	
snmp-server enable traps ospf state-change	
snmp-server enable traps ospf errors	
snmp-server enable traps ospf retransmit	
snmp-server enable traps ospf lsa	
<pre>snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change</pre>	
<pre>snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface</pre>	
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor	
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors	
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit	
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa	
snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA	
D2#	
solarwinds Solar-PuTTY free tool	© 20
a 👝 👝	
SP 28/11/2021	10

Switch A1

- A1(config)#clock timezone UTC -5
- A1(config)#ntp server 10.0.10.1
- A1(config)#logging trap warning
- A1(config)#logging host 10.0.100.5
- A1(config)#logging on
- A1(config)#ip access-list standard SNMP-NMS
- A1(config-std-nacl)#permit host 10.0.100.5
- A1(config-std-nacl)#exit
- A1(config)#snmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ
- A1(config)#snmp-server community ENCORSA ro SNMP-NMS
- A1(config)#snmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA
- A1(config)#snmp-server ifindex persist
- A1(config)#snmp-server enable traps
- A1(config)#snmp-server enable traps ospf
- A1(config)#end

Figura 67. Código de administración de red implementado en GNS3 A1

:	• D1	• D2	• A1	×
A1(config)#			
A1(config)#c	lock timezone UTC -5		
A1(config)#n	tp server 10.0.10.1		
A1(config)#1	ogging trap warning		
A1(config)#l	ogging host 10.0.100.5		
A1(config)#1	ogging on		
A1(config)#i	p access-list standard SNMP-NMS		
A1(config-st	d-nacl)#permit host 10.0.100.5		
A1(config-st	d-nacl)#exit		
A1(config)#s	nmp-server contact Cisco DAVID GUTIERREZ		
A1(config)#s	nmp-server community ENCORSA ro SNMP-NMS		
A1 (config)#s	nmp-server host 10.0.100.5 version 2c ENCORSA		
A1 (config)#s	nmp-server ifindex persist		
A1 (config)#s	nmp-server enable traps		
A1(config)#s	nmp-server enable traps ospf		
A1(config)#e	nd		

Figura 68. Verificación de los ajustes SNMP A1

A1#show ntp status include stratum
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
A1#show run include snmp
snmp-server community ENCORSA RO SNMP-NMS
snmp-server contact Cisco Student
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps flowmon
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps casa
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
<pre>snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change</pre>
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation
snmp-server enable traps energywise
snmp-server enable traps pw vc
snmp-server enable traps 12tun session
© 20
solarwinds / Solar-Put Fire tool
💰 🌍 🥼 🗮 🌣 📥 11°C ^ ලි 👧 🖻 🧟 🕼 ESP 3:58 a.m.

CONCLUSIONES

El desarrollo del ejercicio mediante la simulación del software GNS3, muestra un entrono real en el cual cada dispositivo seleccionado debe soportar los protocolos que generan confiabilidad en la implementación de la red a su vez nos demuestra el detalle que se debe tener en cuanto a características como capacidad de memoria, tipos de puertos, protocolos etcétera para la necesidad del caso.

Los protocolos implementados en la etapa de enrutamiento son útiles para cualquier tipo de topología ya que el OSPF enruta de manera interna y mantiene el estado de la topología y se si afecta la actualiza automáticamente, sin embargo, para la implementación de este protocolo fue necesario habilitar las interfaces troncales (switchport trunk encapsulation dot1q), y el comando ipv6 unicast-routing con el propósito de actualizar las tablas de enrutamiento.

El escenario propuesto muestra redundancia ante la caída de un canal, a través de sus conexiones físicas, con la implementación de los canales lógicos los cuales resisten altas velocidades, se conservan constantes ante la oscilación de cargas y redireccionan el tráfico dependiendo del canal, se logra mantener la red estable y se optimizan al máximo los medios físicos y tecnológicos, siempre y cuando se ajuste el EthernetChanel de manera correcta.

Los comandos de seguridad del escenario demuestran la importancia de proteger las redes el protocolo implementado demuestra que se requiere una autorización, una autenticación y una auditoria; autorización cuando se solicita el usuario, autenticación a treves de la contraseña y auditoria simplemente registra el acceso del usuario, supervisa los cambios y establece el tiempo de la conexión, esta configuración es simple ya que solo se debe definir el usuario y la contraseña ya que los comandos se encuentra predefinidos en su algoritmo.

BIBLIOGRAFÍA

ARIGANELLO, Ernesto. "Redes Cisco CCNP a fondo". (En línea). (13 septiembre de 2021) {En línea} {02 septiembre 2021} en: de Disponible (https://books.google.com.co/books?id=ZofDwAAQBAJ&lpg=PA796&dq=importan cia%20del%20ccnp%20cisco&pg=PP1#v=onepage&g&f=false. Obtenido de Con elementos desarrolla el CCNP qué se en laingeniería de redes: https://formatalent.com/con-que-elementos-se-desarrolla-elccnp-en-la-ingenieriade-redes/)

Edgeworth, B., Garza Rios, B., Gooley, J., Hucaby, D. (2020). CISCO Press (Ed). Authenticating Wireless Clients. CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401. {En línea} {11 septiembre de 2021} Disponible en: (https://1drv.ms/b/s!AAIGg5JUgUBthk8)

Froom, R., Frahim, E. (2015). CISCO Press (Ed). Spanning Tree Implementation. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide CCNP SWITCH 300-115. {En línea} {25 noviembre de 2021} Disponible en: (https://1drv.ms/b/s!AmIJYeiNT1IInWR0hoMxgBNv1CJ)

ROMERO, Christian. "Establecer IOU L2 e IOU L3 en GNS3". {En línea}. {20 noviembre de 2021} disponible en: (www.youtube.com/watch?v=ZXfseiLKIgI)

The bryantadvantage.com. (2017). CCNP SWITCH Tutorial: EtherChannel Fundamentals. {En línea} {10 octubre de 2021} Disponible en: (https://www.thebryantadvantage.com/videos-andtutorials/ccnp-switch-tshoot-tutorials/etherchannel-fundamentals/)